PowerQuest® PartitionMagic® 8.0

Comprend PowerQuest® BootMagic® et PowerQuest® DataKeeper™

Guide de l'utilisateur

PowerQuest® PartitionMagic® 8.0 Guide de l'utilisateur

Date de publication : septembre 2002 © 1994-2002, PowerQuest Corporation

Tous droits réservés. Ce produit et/ou son utilisation sont protégés par un ou plusieurs des brevets suivants: 5.675.769, 5.706.472, 5.930.831, 6.088.778, 6.108.697, 6.108.759, 6.173.291, 6.178.487, 6.178.503, 6.185.575, 6.185.666, 6.253.300, 6.330.653 et 6.377.958. D'autres brevets peuvent avoir été déposés. Consultez la page www.powerquest.com/legal pour plus d'informations sur les brevets de PowerQuest.

L'utilisateur assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation du logiciel et de la documentation, ou aux conséquences de leur utilisation. La présente documentation ne peut en aucun cas être reproduite, partiellement ou totalement, par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, et à quelque fin que ce soit, à l'exception des cas expressément prévus dans le Contrat de licence de logiciel.

Le logiciel et la documentation sont protégés par des copyrights. Tous les autres droits, y compris la propriété du logiciel, sont acquis à PowerQuest Corporation. PowerQuest, BootMagic, Drive Image, PartitionMagic, PowerQuest DataKeeper et la marque PowerQuest sont des marques ou des marques déposées de PowerQuest Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. DOS, Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Commentaires et suggestions sur la documentation PowerQuest

Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions afin d'améliorer la documentation de PowerQuest PartitionMagic 8.0 (guide de démarrage rapide, aide en ligne ou fichiers readme), envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse documentation@powerquest.com

Contrat de licence d'utilisateur final PowerQuest®

IMPORTANT: Lisez ce contrat avant d'utiliser votre copie du logiciel PowerQuest.

Ce document est un contrat légal entre vous (un individu ou une société) et PowerQuest Corporation (PowerQuest). Votre utilisation du logiciel indique que vous acceptez ces termes. Tel qu'utilisé dans ce Contrat de licence, le terme « Logiciel » signifie le logiciel qui figure sur le CD ou sur le support physique fourni avec ce Contrat de licence. Le terme « Logiciel » ne réfère pas à tout logiciel couvert par une licence distincte offerte ou accordée par une personne autre que PowerQuest.

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES TERMES ET CONDITIONS, DÉTRUISEZ OU RETOURNEZ INTACT LE COFFRET DE LOGICIEL, CONTENANT LE CD OU LE SUPPORT PHYSIQUE, AINSI QUE LES AUTRES COMPOSANTS DU PRODUIT AU POINT DE VENTE. CONTRE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT.

- 1. **DROITS DE PROPRIÉTÉ**. Le Logiciel et la documentation qui l'accompagne demeurent la propriété de PowerQuest ou de ses fournisseurs de licences et sont protégés par les dispositions de lois nationales et de traités internationaux. PowerQuest et ses fournisseurs de licences retiennent donc à tout moment la propriété du Logiciel et de toutes ses copies, modifications, traductions et parties fusionnées.
- 2. ACCORD DE LA LICENCE. Le Logiciel et la documentation qui l'accompagne vous sont accordés sous licence, ce qui signifie que vous avez le droit d'utiliser le Logiciel uniquement selon les termes de ce Contrat de licence. Le Logiciel est considéré en cours d'utilisation sur un ordinateur lorsqu'il est chargé en mémoire temporaire ou installé en mémoire permanente. Il est interdit d'attribuer ou de transférer de quelque façon que ce soit cette Licence sans permission écrite préalable de PowerQuest et tout transfert non autorisé est nul et non avenu.

Vous êtes autorisé à utiliser UNE seule copie du Logiciel sur le nombre d'ordinateurs pour lequel vous avez acheté une licence, conformément au certificat de licence accompagnant le Logiciel. Chaque copie agréée ne peut être utilisée qu'en conjonction avec UN seul ordinateur dont vous êtes propriétaire ou que vous louez. Si le Logiciel est disponible sur un réseau, UN seul ordinateur donné peut y accéder. Une fois que cet ordinateur a accédé au Logiciel, celui-ci ne peut être utilisé sur aucun autre ordinateur sans l'achat préalable de licences supplémentaires. Toutes les copies du Logiciel doivent inclure les informations de copyright, d'appellation commerciale et de brevet.

Cette licence vous est personnelle. Il vous est interdit de concéder en vertu d'une sous-licence, de louer, de vendre ou de quelque façon que ce soit de transférer le Logiciel et toute documentation connexe à toute autre personne. Vous avez le droit d'utiliser le Logiciel uniquement à vos propres fins si vous êtes un individu ou pour les besoins de votre société si vous êtes une société. Si vous êtes une agence de services, un intégrateur, un revendeur à valeur ajoutée ou autre prestataire de services et souhaitez utiliser ce logiciel sur les ordinateurs de vos clients, vous devez acheter une Licence Configurateur.

COPIE DE SAUVEGARDE. Outre les copies autorisées aux termes du présent Contrat de Licence, vous avez le droit de créer une seule copie du Logiciel pour des raisons d'archivage ou de sauvegarde.

MISES À JOUR ET ASSISTANCE. Vous avez droit à l'assistance technique, comme indiqué dans la documentation du Logiciel. Vous avez droit aux mises à jour du Logiciel (les mises à jour incluent tout correctif et résolution de bogue mis à la disposition du public par PowerQuest sur le site www.powerquest.com) en accord avec les règles de PowerQuest annoncées périodiquement, selon des termes comparables à ceux des offres faites aux autres utilisateurs du Logiciel dans le cadre de licences similaires.

DURÉE. Cette licence entre en vigueur à la date d'achat et restera en vigueur tant qu'elle ne sera pas annulée Vous avez le droit d'annuler cette licence et de résilier ce contrat de licence à tout moment, en détruisant le Logiciel et la documentation qui l'accompagne, ainsi que toutes leurs copies sous quelque forme que ce soit.

- 3. UTILISATIONS NON AUTORISÉES. Sans la permission écrite expresse préalable de PowerQuest, vous n'avez pas le droit (a) d'utiliser, de copier, de modifier, d'altérer ou de transférer, électroniquement ou autrement, le Logiciel ou la documentation connexe, excepté comme explicitement permis dans ce Contrat de licence ou (b) de convertir le Logiciel, de le désassembler, de le décompiler ou de le soumettre à des opérations d'ingénierie inverse.
- 4. **CONTRÔLES D'EXPORTATION**. Certaines utilisations du Logiciel peuvent être sujettes à des restrictions définies par les règles d'exportation des États-Unis relatives aux exportations et utilisations finales du logiciel. Vous vous engagez à respecter toutes les lois et tous les règlements applicables des États-Unis, y compris mais non limités à l'Acte de 1979 de l'Administration des exportations tel qu'amendé périodiquement et toutes les règles qui en sont dérivées.

5. LIMITATION DES DROITS DU GOUVERNEMENT. Si vous faites l'achat du Logiciel pour toute unité ou agence du Gouvernement des États-Unis, la clause suivante s'applique : il est reconnu que Logiciel et sa documentation ont été développés aux frais de PowerQuest et qu'aucun de ses composants ne fait partie du domaine public et que des LIMITATIONS DE DROITS sont associées au Logiciel et à sa documentation. L'utilisation, la reproduction œ la publicat la 16(bli)ion. 7.2(u)-10 Tcoon.stust 157umn.s-1.1(1616.2(

Table des matières

Intr	oduction each of the same of t	
I	Présentation de PartitionMagic	1
1	Nouvelles fonctions	1
Cho	apitre 1 : Mise en route	
(Configuration requise pour PartitionMagic	4
]	Installation de PartitionMagic sous Windows	5
(Création de disquettes de secours	5
1	Avant d'exécuter PartitionMagic	7
I	Exécution de PartitionMagic	8
I	Définition d'un mot de passe pour PartitionMagic	. 11
I	Désinstallation de PartitionMagic	. 12
Cho	apitre 2 : Concepts de base de PartitionMagic	
I	Fenêtre principale de PartitionMagic	. 14
I	Fenêtre principale de la disquette de secours	. 16
I	Présentation de la procédure	. 17
5	Sélection d'un disque dur et d'une partition	. 17
5	Sélection d'une opération	. 18
1	Annulation d'une opération	. 19
1	Affichage des opérations en attente	. 19
1	Application des modifications au système	. 20
5	Systèmes de fichiers pris en charge	. 21
I	Modification des préférences de PartitionMagic	. 23
Į	Utilisation des claviers internationaux	. 24
I	Défragmentation d'un disque dur	. 25
1	Aide en ligne	. 26
Cho	apitre 3 : Gestion des partitions	
1	Vérification de l'intégrité	. 28
I	Exploration des partitions	. 28
I	Redimensionnement et déplacement des partitions	. 29
(Création de partitions	. 35
9	Suppression de partitions	. 46



Assistant Redimensionner une partition	
Assistant Redistribuer l'espace libre	
Assistant Fusionner les partitions	
Assistant Copier la partition	88
Chapitre 7 : Utilitaires de PartitionMagic	
Changement des références de lettres d'unité à l'aide de DriveMapp	er 90
Changement de partition amorçable avec PQBoot	92
Chapitre 8 : PowerQuest BootMagic	
Mise en route	96
Configuration de BootMagic	101
Définition de mots de passe BootMagic	
Ajout d'un système d'exploitation au Menu BootMagic	
Suppression d'une option du Menu BootMagic	104
Modification des propriétés d'une option du menu	105
Définition d'un système d'exploitation par défaut	105
Amorçage à partir d'un deuxième disque dur	
Définition du délai de démarrage	106
Désactivation de BootMagic	106
Utilisation du Menu BootMagic	
Utilisation de BootMagic pour installer des systèmes d'exploitation	108
Dépannage	108
Chapitre 9 : PowerQuest DataKeeper	
Mise en route	
Surveillance du système	
Création de sauvegardes personnalisées	
Prise en charge mobile	119
Restauration des sauvegardes	120
Lancement de DataKeeper à partir d'un raccourci Windows	
Aide en ligne	123
Fermeture de DataKeeper	123

Annexe A : Utilisation de PartitionMagic avec d'autres programmes
Utilitaires Norton
Utilitaires de compression de disque
Utilitaires d'amorçage de système d'exploitation
Logiciel antivirus
Programmes de recouvrement de disque
SoundBlaster
GoBack
Logiciels de défragmentation
Annexe B : Dépannage
Dépannage général
Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo
Messages d'erreur et solutions
Code de sortie 12

Annexe C : Assistance technique de PowerQuest

Index

Introduction

Présentation de PartitionMagic

Grâce à PowerQuest® PartitionMagic®, vous pouvez rapidement et facilement créer des partitions sur vos disques durs pour y stocker des informations importantes, telles que les fichiers de données, les applications et les systèmes d'exploitation. En stockant les informations dans des partitions séparées, vous pouvez organiser et protéger les données et récupérer l'espace disque gaspillé.

PartitionMagic permet de sécuriser les données en les séparant physiquement des autres fichiers. Les partitions séparées facilitent également les sauvegardes.

PartitionMagic vous offre la possibilité de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur en toute sécurité. PartitionMagic intègre également le puissant gestionnaire d'amorçage BootMagic qui vous permet d'installer de nouveaux systèmes d'exploitation en toute sécurité et de choisir celui que vous souhaitez utiliser lorsque vous démarrez l'ordinateur.

En raison des limitations du système de fichiers FAT, près de 40 % de l'espace de votre disque dur peut être gaspillé. PartitionMagic récupère rapidement et sûrement l'espace gaspillé en utilisant des tailles de partitions plus efficaces.

Outre de puissantes fonctions de partitionnement, PartitionMagic propose de nombreuses options. Vous pouvez, par exemple, effectuer des opérations de partitionnement et afficher les modifications qui seront apportées avant de les appliquer à votre système. De plus, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur la structure du disque dur et le système matériel, et redimensionner des répertoires racine (FAT, FAT32) pour accueillir davantage de noms de fichiers longs.

Nouvelles fonctions

PowerQuest PartitionMagic 8.0 offre les nouvelles fonctions suivantes :

- Nouvelle interface utilisateur Facilite la navigation dans PartitionMagic.
- Prise en charge des partitions de grande capacité Permet la gestion de partitions d'une capacité de 160 Go, contenant jusqu'à 145 Go de données.

- Navigateur de fichiers Permet d'effectuer des recherches dans une partition ou encore de copier, déplacer et renommer des fichiers et des dossiers à partir de PartitionMagic.
- Exécution de plusieurs systèmes d'exploitation BootMagic a été amélioré. Il peut désormais être installé dans une partition FAT ou FAT32, sur n'importe quel disque dur. PQBoot pour Windows a été ajouté, ce qui permet d'amorcer l'ordinateur sous un autre système d'exploitation à partir de Windows et de revenir au système d'exploitation habituel lors du redémarrage suivant.
- Possibilité de redimensionner les clusters sur les partitions NTFS Permet de compenser la perte de performances due à la conversion d'une partition FAT32 au format NTFS lors de la mise à niveau d'un système d'exploitation. L'augmentation de la taille des clusters peut également diminuer le taux de fragmentation.
- PowerQuest DataKeeper Facilite la sauvegarde des fichiers de données importants à conserver en lieu sûr.
- Assistant d'installation d'un deuxième système d'exploitation Comprend des informations intégrées qui permettent d'automatiser un plus grand nombre d'opérations lors de la préparation d'un système destiné à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation. Cet assistant comprend également des informations que vous pouvez imprimer, afin de vous y référer lors de la réalisation de la partie du processus non directement liée à PartitionMagic.
- Assistant Créer une partition de sauvegarde Cet assistant vous aide à créer une partition destinée aux fichiers de données de sauvegarde. Il comprend également des informations que vous pouvez imprimer, afin de vous y référer lors de la configuration et de l'exécution de PowerQuest DataKeeper dans le cadre de l'utilisation de la nouvelle partition de sauvegarde.
- **Présentation rapide** Explique les principaux concepts du partitionnement et fournit un aperçu rapide des opérations que vous pouvez réaliser avec PartitionMagic.

CHAPITRE

Mise en route

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Configuration requise pour PartitionMagic
- Installation de PartitionMagic sous Windows
- Création de disquettes de secours
- Avant d'exécuter PartitionMagic
- Exécution de PartitionMagic
- Définition d'un mot de passe pour PartitionMagic
- Désinstallation de PartitionMagic

Configuration requise pour PartitionMagic

PartitionMagic pour Windows nécessite un minimum de 70 Mo d'espace disque, un lecteur de CD-ROM (vitesse indifférente), un lecteur de disquette 3,5 pouces, de même que la configuration processeur et mémoire décrite ci-dessous.

Système d'exploitation	Mémoire vive (RAM) minimale	Processeur (au minimum)
De Windows 95b à Windows 98 SE	32 Mo	Pentium/150 MHz ou compatible
Windows Me	32 Mo	Pentium/150 MHz ou compatible
Windows NT 4.0 Workstation avec Service Pack 6a appliqué	32 Mo*	Pentium/150 MHz ou compatible
Windows 2000 Professionnel	64 Mo*	Pentium/150 MHz ou compatible
Windows XP	128 Mo*	Pentium/233 MHz ou compatible

^{*} Le redimensionnement des clusters NTFS sur les partitions d'une capacité supérieure à 120 Go nécessite 256 Mo de mémoire vive (RAM).

PartitionMagic prend en charge les systèmes RAID 0 (entrelacement) et RAID 5 (entrelacement avec parité).

PartitionMagic prend en charge les disques durs USB, USB2 et FireWire (1394) sous Windows. Les opérations réalisées en mode d'amorçage ne sont pas prises en charge sur ces périphériques. Pour plus d'informations, consultez la section « Prise en charge USB, USB2 et FireWire », page 18.

La version disquette de secours PartitionMagic nécessite un processeur Pentium/150 MHz (ou plus rapide), un lecteur de disquette 3,5 pouces et 8 Mo de RAM (16 Mo pour les partitions NTFS; 32 Mo recommandés pour les partitions FAT32; 256 Mo peuvent être nécessaires pour certaines partitions de très grande capacité). Microsoft recommande 128 Mo de mémoire vive pour Windows 2000 et Windows XP, bien que le produit puisse fonctionner sur des systèmes qui ne comportent que 64 Mo de RAM.

Installation de PartitionMagic sous Windows

Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer PartitionMagic sur un système Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP.

IMPORTANT! PartitionMagic doit être installé sur une unité locale et non sur une unité de réseau.

- 1 Insérez le CD-ROM de PartitionMagic dans le lecteur.
- 2 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Démarrer ➤ Exécuter sur la barre des tâches de Windows. Entrez unité: \AUTORUN, où unité désigne la lettre du lecteur de CD-ROM.
- 3 Cliquez sur PartitionMagic ➤ Installer, puis suivez les instructions à l'écran.

Vous devrez parfois patienter quelques instants après avoir cliqué sur **Installer**. Si vous cliquez deux fois sur cette option, vous démarrerez deux copies de l'installation et vous devrez annuler la deuxième.

Création de disquettes de secours

Il est possible de créer des disquettes de secours à partir du CD-ROM de PartitionMagic ou du menu Démarrer. Les disquettes de secours permettent également d'exécuter PartitionMagic à partir d'ordinateurs DOS, Windows 3.x ou Linux.

Les disquettes de secours sont utiles dans les cas suivants :

- Vous souhaitez exécuter PartitionMagic, mais votre système d'exploitation n'est pas pris en charge par la version Windows du logiciel.
- Vous avez caché la partition où PartitionMagic est installé et vous avez besoin d'exécuter PartitionMagic pour afficher cette partition.
- Vous avez, par inadvertance, converti une partition au format FAT32 ou NTFS alors que votre système d'exploitation ne prend pas en charge ces systèmes de fichiers.
 L'ordinateur ne pourra par conséquent pas s'amorcer (vous pouvez utiliser les disquettes de secours pour reconvertir la partition en FAT).
- D'autres cas se présentent où vous n'avez pas accès à PartitionMagic sur le CD-ROM ou le disque dur.

Deux disquettes vierges de 1,44 Mo sont nécessaires avant de commencer cette procédure (trois disquettes pour les langues dont les caractères sont codés sur deux octets).

1 Il existe trois manières de créer des disquettes de secours :

Pour créer des disquettes de secours à	
partir de :	Procédez comme suit :
Windows (méthode recommandée)	Cliquez sur Démarrer ➤ Programmes ➤ PowerQuest PartitionMagic 8.0 ➤ Outils de PartitionMagic 8.0 ➤ Créer des disquettes de secours .
CD-ROM de PartitionMagic (utile si vous	1a Ouvrez le dossier FRANCAIS\DOSMAKE sur le CD-ROM de PartitionMagic.
n'avez pas Windows)	1b Entrez MAKEDISK A:, où A: est la lettre d'unité du lecteur de disquette.
	Vous pouvez également installer la version DOS de PartitionMagic sur le disque dur en suivant la même procédure. Dans ce cas, les fichiers PartitionMagic (mais pas les fichiers système) seront installés dans un répertoire PQMAGIC sur la racine du disque et vous n'aurez pas besoin des disquettes.
Fenêtre principale de PartitionMagic	Cliquez sur Outils ➤ Créer des disquettes de secours dans la barre de menus.

- **2** Insérez une disquette vierge formatée de 1,44 Mo dans le lecteur de disquette 3,5 pouces, puis cliquez sur **OK**.
- **3** Suivez les messages et les instructions affichés sur la barre de progression (située en bas de la fenêtre).

Les disquettes de secours contiennent les fichiers suivants :

PartitionMagic - Disquette 1

- urthomoragic Disquette
- Autoexe2.batAutoexec.bat
- Command.com
- Ega.cpi
- Keyb.com
- Mode.com
- Partinfo.exe (utilitaire)
- PTEDIT (utilitaire)
- Fichiers système divers (.SYS)
- MSCDEX.exe (Windows 9x/Me uniquement)
- NWCDEX.exe (Windows NT/2000/XP uniquement)
- Fdisk.com (Windows NT/2000/XP uniquement)
- · CHKDSK.exe

PartitionMagic - Disquette 2

- Autoexec.bat
- Command.com
- · Mouse.com
- PMHelp.dat (fichier d'aide)
- PQMagic.exe
- PQMagic.ovl
- PQMagic.pqg
- POPB.rtc
- Rescue.txt
- zAbout.pgg
- Boot.ini (Windows NT/2000/XP uniquement)

Si vous créez des disquettes de secours pour une langue dont les caractères sont codés sur deux octets, la troisième disquette contient des polices.

Avant d'exécuter PartitionMagic

Avant d'utiliser PartitionMagic, il est conseillé de faire une copie de sauvegarde du disque dur. PartitionMagic a été soumis à des tests rigoureux garantissant sa sécurité et sa fiabilité. Cependant, d'autres facteurs (pannes de courant, bogues du système d'exploitation, matériel défectueux, etc.) risquent d'endommager vos données. Pensez à effectuer une copie de sauvegarde de vos données avant d'exécuter *tout* utilitaire modifiant de façon importante le disque dur. Le logiciel PowerQuest® Drive Image® est l'outil idéal pour sauvegarder les partitions.

PartitionMagic ne peut pas fonctionner tant que d'autres utilitaires de disque de bas niveau (logiciel antivirus, logiciel de défragmentation comme Diskeeper® ou logiciel de sauvegarde comme GoBack®) fonctionnent. Fermez tous ces utilitaires avant de démarrer PartitionMagic.

Il est conseillé de procéder à la vérification des fichiers avant d'exécuter PartitionMagic. Cela permet d'éviter certains problèmes.

Vérifiez que la version de PartitionMagic que vous utilisez est compatible avec votre système d'exploitation (et, le cas échéant, avec le Service Pack installé). Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration requise pour PartitionMagic », page 4.

Exécution de PartitionMagic

Vous pouvez exécuter PartitionMagic à partir de Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professionnel ou Windows XP. Pour tous les autres systèmes d'exploitation, vous devez exécuter PartitionMagic à partir des disquettes des secours.

Pour exécuter PartitionMagic depuis :	Procédez comme suit :
Menu Démarrer de Windows	Cliquez sur Démarrer ➤ Programmes ➤ PowerQuest PartitionMagic 8.0 ➤ PartitionMagic 8.0 .
Explorateur Windows	Cliquez avec le bouton droit sur l'une des unités, puis choisissez PartitionMagic 8.0 .
Poste de travail	Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Poste de travail , puis choisissez Ouvrir . Cliquez avec le bouton droit sur l'une des unités locales, puis choisissez PartitionMagic 8.0 .

Exécution de PartitionMagic à partir des disquettes de secours

Lorsque vous démarrez l'ordinateur à partir de la première disquette de secours, PQMAGIC s'exécute automatiquement. Vous devez insérer la deuxième disquette de secours lorsque cela vous est demandé.

Créer des disquettes de secours est un assistant permettant de créer des disquettes que vous pouvez utiliser pour amorcer l'ordinateur et exécuter PartitionMagic pour DOS (PQMAGIC).

Préparation

Avant d'exécuter PartitionMagic à partir des disquettes de secours, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Désactivez les caches de disques de fournisseurs tiers.
- Désactivez/déchargez tout programme TSR susceptible d'accéder aux partitions en cours de modification ou de les modifier.

Vous ne pouvez pas exécuter PartitionMagic sur un ordinateur Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Windows Me en veille prolongée. Pour utiliser les disquettes de secours ou PartitionMagic pour Windows, Windows 2000, Windows XP ou Windows Me doivent avoir été fermés normalement.

Restrictions des disquettes de secours

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles lorsque vous exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours :

- Diviser des partitions
- Supprimer la partition avec l'effacement de sécurité
- Annuler la dernière opération
- Assistants

Si vous manquez d'espace sur la première disquette de secours après avoir ajouté des pilotes de réseau, SCSI ou CD-ROM à votre séquence d'amorçage, vous pouvez supprimer les fichiers ci-dessous de la disquette : chkdsk.com, fdisk.exe, ptedit.exe et partinfo.exe. Il est conseillé de supprimer les fichiers dans cet ordre, de façon à libérer uniquement l'espace qui vous est nécessaire pour intégrer des fichiers supplémentaires. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire Utilities du CD-ROM de PartitionMagic. Vous pourrez ainsi y avoir accès si nécessaire.

Si vous utilisez un clavier ou des polices de caractères internationaux, vous devrez modifier les fichiers AUTOEXE2.BAT et CONFIG.SYS qui se trouvent sur les disquettes de secours. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation des claviers internationaux », page 24.

La vérification d'une partition NTFS avec la version disquette de secours de PartitionMagic peut être particulièrement longue. Dans la mesure où PartitionMagic effectue des vérifications avant et après les opérations de déplacement, de copie et de redimensionnement, ces opérations peuvent être ralenties par l'utilisation de la version disquette de secours de PartitionMagic plutôt que la version Windows.

9

Commutateurs de ligne de commande

Sauf mention contraire, les commutateurs de ligne de commande suivants sont pris en charge par la version Windows et DOS (disquette de secours) de PartitionMagic. L'ordre dans lequel les options sont indiquées n'a pas d'importance.


Commutateur	Description
/?	Énumère tous les commutateurs de ligne de commande de la version de PartitionMagic en cours.
/CAS	Copie tous les secteurs contenus dans les partitions.
/CBS	Recherche tous les secteurs défectueux.
/CEC	Recherche les cylindres supplémentaires.
/DBG	Active les messages de débogage.
/IFC	Permet de ne pas tenir compte des vérifications du système de fichiers.
/I24	N'applique pas la limite des 1 024 cylindres.
/MUP	Permet de déplacer des partitions de type inconnu.
/NBS	Désactive la détection des secteurs défectueux.
/NRB	Indique à PartitionMagic de ne pas redémarrer après la fermeture du programme.
/NSS	N'affiche pas l'écran d'accueil.
/PQB	Place le fichier de traitement par lots à l'emplacement indiqué. PartitionMagic crée un fichier de traitement par lots lorsqu'il doit effectuer certaines opérations en mode d'amorçage.
	Syntaxe : PQMAGIC / PQB=C: où C: est l'emplacement où le fichier de traitement par lots doit être enregistré.
/RAV	Indique à PartitionMagic de lire et de vérifier toutes les écritures sur disque. Activée, cette option augmente la durée de certaines opérations, mais garantit l'exactitude du résultat.
/UVM	Indique à PartitionMagic d'utiliser la mémoire virtuelle.
/WFS	Efface le premier secteur après avoir supprimé toutes les partitions.

Définition d'un mot de passe pour PartitionMagic

Vous pouvez attribuer un mot de passe à PartitionMagic. Il devra alors être saisi à chaque démarrage de PartitionMagic pour Windows.

1 Cliquez sur Général ➤ Définir le mot de passe.

La boîte de dialogue **Définir le mot de passe** apparaît.



- **2** Entrez un nouveau mot de passe et appuyez sur <Tab>.
- **3** Confirmez le mot de passe et appuyez sur <Tab>.
- **4** (Facultatif) Ajoutez une astuce vous permettant de vous souvenir de ce mot de passe.
- **5** Cliquez sur **OK**.

Saisie d'un mot de passe

Lorsque vous lancez PartitionMagic alors qu'un mot de passe est défini, la boîte de dialogue **Entrer le mot de passe** apparaît.



- Entrez le mot de passe attribué à PartitionMagic.
 Vous pouvez cliquer sur Conseil pour afficher un pense-bête.
- 2 Cliquez sur OK.

Modification d'un mot de passe

- 1 Cliquez sur Général ➤ Définir le mot de passe.
- **2** Entrez l'ancien mot de passe et appuyez sur <Tab>.
- **3** Entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur <Tab>.
 - Pour annuler la protection par un mot de passe, ne complétez pas les champs relatifs au nouveau mot de passe.
- **4** Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <Tab>.
- **5** (*Facultatif*) Modifiez le texte du pense-bête.
- 6 Cliquez sur OK.


Désinstallation de PartitionMagic

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer** ➤ **Paramètres** ➤ **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**, puis choisissez **PartitionMagic 8.0**.
- **3** Cliquez sur **Ajouter/Supprimer**.

C H A P I T R E

Vous pouvez per natiser l'ecran principal en cliquant sur les commandes du menu **Afficher.**

L'écran principal se plus de différemment si vous exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours. Per alus d'informations, consultez la section « Fenêtre principale de la disquette de secours a ge 16.



Liste des partitions

La liste des partitions contient, pour chaque partition, les informations suivantes : lettre d'unité, nom de volume, système de fichiers, taille, quantité d'espace utilisé et inutilisé (en Mo), état, partition principale/logique. Si la partition ne comporte pas de nom de volume, la mention « Disque local » apparaît à côté de la lettre d'unité.

Un astérisque (*) s'affiche à la place de la lettre d'unité pour :

- Les partitions cachées ;
- Les partitions étendues ;
- les partitions dont les systèmes de fichiers ne sont pas pris en charge par le système d'exploitation actif;
- L'espace non alloué (espace non encore attribué à une partition).

Une partition peut avoir les états suivants :

- Active : partition à partir de laquelle le système est amorcé.
- Cachée: partition à laquelle aucune lettre d'unité n'est attribuée. Les partitions peuvent être cachées par le système d'exploitation (il peut masquer toutes les partitions qui ne sont pas actives) ou à l'aide de PartitionMagic. Sous Windows 2000/XP Professionnel, les partitions cachées peuvent posséder une lettre d'unité.
- Aucun : partition qui n'est ni active, ni cachée.

Représentation du disque

La représentation du disque affiche les partitions de manière proportionnelle et indique l'espace non alloué (c'est-à-dire l'espace qui n'est attribué à aucune partition). Vous pouvez également afficher les disques à l'échelle en cliquant sur **Afficher** ➤ **Proportionner les représentations des disques**. À chaque partition correspond une couleur différente, en fonction du système de fichiers qu'elle utilise. Si le disque dur sélectionné contient des partitions logiques, ces dernières sont affichées à l'intérieur d'une partition étendue.


Un code de couleurs permet de faire apparaître l'espace utilisé et inutilisé de chaque partition et le système de fichiers adopté. La légende est affichée immédiatement au-dessus de la barre d'état, en bas de la fenêtre de PartitionMagic. Elle permet d'identifier les différentes couleurs employées dans la représentation du disque et dans la liste des partitions.

Des indicateurs triangulaires matérialisent la limite d'amorçage de 2 Go et la limite des 1024 cylindres. Ces indicateurs de limite peuvent vous aider à créer, déplacer ou redimensionner des partitions, de façon à éviter une action accidentelle empêchant l'amorçage des partitions principales. Pour plus d'informations sur les limites d'amorçage, reportez-vous aux rubriques « Explication de la limite des 1024 cylindres du BIOS » ou « Explication de la limite de 2 Go du code d'amorçage » de l'aide en ligne de PartitionMagic sous Mise en route > Principales notions relatives au partitionnement.

Fenêtre principale de la disquette de secours

La fenêtre principale se présente différemment selon que vous exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours ou de Windows.

- Barre de menus vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de PartitionMagic. Notez que les opérations disponibles à partir du menu Partition lorsque vous exécutez PartitionMagic sous Windows sont disponibles dans le menu Opérations si vous exécutez le logiciel à partir des disquettes de secours.
- Barre d'outils vous permet d'accéder rapidement aux options les plus couramment utilisées et de sélectionner le disque sur lequel travailler.
- **Informations sur la partition** fournit une description visuelle et textuelle des partitions du disque.
- **Barre d'état** indique le nombre d'opérations en attente ; affiche également une brève description de l'option actuellement sélectionnée.



Présentation de la procédure

Pour exécuter une tâche, appliquez la procédure générale suivante :

- 1 Sélectionnez un disque dur et une partition.
 - La procédure de sélection d'un disque dur et d'une partition est présentée dans ce chapitre du guide de l'utilisateur. Vous devez suivre cette procédure avant de pouvoir réaliser une quelconque opération dans PartitionMagic.
- **2** Sélectionnez une opération et indiquez les modifications à effectuer.
- **3** Appliquez les modifications au système. Pour plus d'informations, consultez la section « Application des modifications au système », page 20.

Vous pouvez également exécuter certaines tâches à l'aide des assistants. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation des assistants », page 85.

Sélection d'un disque dur et d'une partition

Vous pouvez sélectionner une partition sans sélectionner de disque au préalable. Pour sélectionner une partition, cliquez dessus dans la représentation du disque ou la liste des partitions affichée dans la fenêtre principale.

Pour sélectionner un disque dur, cliquez sur la barre de titre de la représentation du disque. Deux opérations peuvent être appliquées à un disque dur : supprimer toutes les partitions ou afficher des informations sur le disque dur. Lorsque vous sélectionnez un disque dur, ses partitions s'affichent dans la liste des partitions de la fenêtre principale.

Utilisation de PartitionMagic avec un support amovible

PartitionMagic n'est pas conçu pour fonctionner avec des supports amovibles. L'assistance technique de PowerQuest ne peut pas garantir qu'elle pourra résoudre les problèmes que vous rencontrerez en partitionnant un support amovible.

Prise en charge USB, USB2 et FireWire

PartitionMagic prend en charge les disques durs USB, USB2 et FireWire (1394) sous Windows. Les opérations réalisées en mode d'amorçage ne sont pas prises en charge sur ces périphériques.

Pour vérifier si une opération sera exécutée en mode d'amorçage, cliquez sur **Afficher** > **Opérations en attente**. Les opérations accompagnées d'un astérisque (*) ne fonctionneront pas sur les unités USB, USB2 ou FireWire. Si *l'une* des opérations en attente est associée à un astérisque, *toutes* les opérations de la file d'attente seront appliquées en mode d'amorçage.

Pour augmenter la probabilité d'application d'une opération sous Windows, fermez tous les programmes sauf PartitionMagic et exécutez uniquement les opérations concernant cette unité (par opposition à l'unité USB ou FireWire *et* l'unité C:, par exemple).

Disque dynamique

Windows 2000 et Windows XP utilisent des disques de base et des disques dynamiques. Vous ne pouvez pas appliquer d'opérations PartitionMagic aux disques dynamiques.

Sélection d'une opération

Une fois le disque ou la partition sélectionnés, choisissez une opération à l'aide du panneau de commande, de la barre d'outils, du menu contextuel ou de la barre de menus. Si une opération ne peut pas être appliquée à la partition sélectionnée, l'élément est estompé dans le menu et dans le panneau de commande.

- Cliquez sur l'une des opérations du panneau de commande ou de la barre d'outils.
 Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un bouton de la barre d'outils, une fenêtre flottante décrivant la fonction du bouton s'affiche.
- Dans la représentation du disque ou la liste des partitions, cliquez avec le bouton droit sur la partition à modifier, puis choisissez l'opération dans le menu contextuel.
- Dans la barre de menus, cliquez sur Partition, puis sélectionnez une opération.
 Si vous exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours, cliquez sur Opérations dans la barre de menus, puis choisissez une opération.

Pour plus d'informations sur les éléments du menu **Partition**, consultez les *chapitres 3*, 4 et 5 de ce guide.

Annulation d'une opération

Pour annuler ou inverser la dernière opération effectuée, cliquez sur Général ➤ Annuler la dernière modification dans la barre de menus ou appuyez sur <Ctrl+Z>.

Si vous avez réalisé une opération à l'aide d'un assistant, la commande Annuler la dernière modification annule toutes les modifications apportées par l'assistant.

Pour annuler toutes les opérations en attente, cliquez sur Général ➤ Annuler les **modifications** ou appuyez sur les touches <Ctrl+D>.

Affichage des opérations en attente

PartitionMagic met les opérations en attente jusqu'à ce que vous les appliquiez. Vous pouvez afficher à tout moment les opérations en attente au bas du panneau de commande ou obtenir une vue plus détaillée.

1 Cliquez sur Afficher➤ Opérations en attente.

La boîte de dialogue **Opérations actuellement en attente** apparaît.

Si un astérisque figure à gauche d'une opération, celle-ci sera appliquée en mode d'amorçage et non sous Windows. Si **l'une** des opérations de la liste est associée à un astérisque, toutes

Application des modifications au système

La représentation du disque et la liste des partitions reflètent les modifications que vous apportez lorsque vous effectuez des tâches à l'aide du menu **Partition** (ou du menu **Opérations** si vous exécutez le logiciel à partir des disquettes de secours). Cependant, aucune modification n'est prise en compte par le système tant que vous ne l'appliquez pas. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations, puis appliquer toutes les modifications en une fois.

Pour appliquer les modifications à votre système, cliquez sur **Général** ➤ **Appliquer les modifications** ou cliquez sur **Appliquer** dans le panneau de commande.

Pour annuler les modifications et revenir au point de départ, cliquez sur **Général** > **Annuler les modifications**. Il est impossible d'annuler des modifications après les avoir appliquées. Seule exception à cette règle : il est possible d'annuler la suppression de partitions.

Application des modifications sous Windows/en mode d'amorçage

Lorsque vous appliquez des modifications, PartitionMagic analyse le système afin de déterminer si des modifications sont apportées aux partitions sur lesquelles des fichiers sont ouverts (si vous modifiez l'unité C: tout en exécutant Windows, par exemple). Si aucun fichier n'est ouvert, les modifications sont appliquées sous Windows. Si certains fichiers sont ouverts, PartitionMagic doit passer en mode d'amorçage pour appliquer les changements. Lorsqu'un message vous y invite, cliquez sur \mathbf{OK} pour passer en mode d'amorçage. Vous n'avez pas besoin d'installer DOS sur votre système pour appliquer des modifications en mode d'amorçage.

Systèmes de fichiers pris en charge

Vous pouvez créer ou modifier les types de partition ci-dessous à l'aide de PartitionMagic. Avant d'effectuer des modifications, vérifiez que le type de partition et le système d'exploitation en cours sur l'ordinateur sont compatibles avec PartitionMagic.


Type de partition	Description
Étendue	La partition étendue contourne la limite des quatre partitions par disque. Une partition étendue est un conteneur dans lequel vous pouvez diviser davantage l'espace de votre disque en créant des partitions logiques. Une partition étendue ne contient pas directement de données. Vous devez créer des partitions logiques à l'intérieur de la partition étendue pour pouvoir y stocker des données.
Extendedx	Une partition étendue x (Extendedx) fonctionne comme une partition étendue mais n'est pas limitée aux 1024 premiers cylindres du disque.
	Les noyaux Linux antérieurs à la version 2.2 ne prennent pas en charge les partitions étendues x.
FAT	Utilise la table d'allocation des fichiers (FAT) et des clusters. Le système de fichiers FAT est adopté par les installations DOS, Windows 3.x et Windows 95. Une partition FAT est également accessible par tous les nouveaux systèmes d'exploitation.
FAT16x	FAT16x est un système de fichiers propriétaire développé par Microsoft pour permettre les partitions FAT au-delà de 1024 cylindres (~8 Go).
FAT32	FAT32 est une version améliorée du système de fichiers FAT. Il comprend des entrées de table d'allocation de fichiers de 32 bits, alors que le système FAT comprend des entrées de 16 bits. Le système FAT32 prend ainsi en charge des tailles de disque ou de partition plus grandes (jusqu'à 2 téraoctets). La taille minimale d'une partition FAT32 est de 256 Mo.
	Les partitions FAT32 sont accessibles par Windows 95 OSR2 (version 4.00.950B), Windows 98, Windows Me, Windows 2000 et Windows XP. DOS, Windows 3x, Windows NT 3.51/4.0 et les versions antérieures de Windows 95 ne reconnaissent pas le système FAT32 et ne peuvent donc pas exploiter les fichiers des partitions FAT32.

Type de partition	Description
FAT32x	FAT32x est un système de fichiers propriétaire développé par Microsoft pour activer les partitions FAT32 au-delà de 1024 cylindres (~8 Go). Windows 95 OSR2 et les versions ultérieures de Windows peuvent utiliser des partitions FAT32x.
Linux Ext2 et Ext3	Les systèmes de fichiers Linux Ext2 et Ext3 sont uniquement accessibles sous Linux, version d'UNIX appartenant au domaine public. Le système Linux Ext2 prend en charge une taille de partition maximale de 4 téraoctets.
Linux Swap	Contient un fichier d'échange Linux. La taille maximale utilisable d'un fichier d'échange Linux est de 128 Mo. Cette limite ne s'applique plus aux noyaux version 2.2.x et ultérieure de Linux. La taille par défaut qui apparaît lorsque vous créez une partition d'échange Linux peut être légèrement supérieure en raison de la géométrie physique du disque dur.
NTFS	Le système de fichiers NTFS (New Technology File System) est reconnu par les systèmes d'exploitation Windows NT, Windows 2000 et Windows XP. Il est déconseillé d'adopter le format NTFS sur des disques inférieurs à 400 Mo, car ce système utilise une grande quantité d'espace pour la structure du système.
Non formatée	Les partitions non formatées occupent une partie du disque mais ne sont pas attribuées à une structure de fichier.
Espace non alloué	L'espace non alloué correspond à la partie du disque dur qui n'est attribuée à aucune partition.

Modification des préférences de PartitionMagic

1 Dans la fenêtre principale, cliquez sur Général ➤ Préférences.

Lorsque la case est cochée, la préférence est activée.



2 Cliquez sur les cases pour activer ou désactiver les préférences, puis cliquez sur OK.

Autoriser les clusters FAT de 64 Ko pour Windows NT/Windows 2000/XP

Cette préférence autorise la création de partitions FAT avec des clusters de 64 Ko, ce qui permet d'utiliser PartitionMagic pour créer des partitions FAT pouvant atteindre 4 Go.

IMPORTANT! Les systèmes d'exploitation DOS et Windows 3.x/95/98/Me ne gérant pas les clusters de taille supérieure à 32 Ko, leur utilisation ne permet pas d'accéder aux partitions de 64 Ko. Il est recommandé de n'utiliser les partitions de 64 Ko qu'avec Windows NT/2000/XP. L'adoption de clusters de 64 Ko est déconseillée si vous disposez de plusieurs systèmes d'exploitation.

La taille de cluster 64 Ko peut être activée à partir des boîtes de dialogue **Redimensionner/Déplacer la partition** et **Redimensionner les clusters**.

Ne pas détecter les secteurs défectueux

Lorsque PartitionMagic modifie des partitions, il effectue des tests perfectionnés pour détecter les éventuels secteurs défectueux sur le disque dur. Les types de disques les plus récents (tels que SCSI et IDE étendus) traitent généralement eux-mêmes les secteurs défectueux, ce qui rend ces tests inutiles. C'est pourquoi PartitionMagic accepte de ne pas effectuer les tests si vous activez la préférence Ne pas détecter les secteurs défectueux. Lorsque cette préférence est activée, les opérations Redimensionner/Déplacer, Créer, Copier et Formater s'exécutent plus rapidement.

AVERTISSEMENT! Si vous n'effectuez pas la détection des secteurs défectueux alors que le disque dur contient de tels secteurs, vous risquez de perdre des données.

La détection des secteurs défectueux est activée par défaut. Cette préférence peut être définie séparément pour chaque disque dur. Si le système possède un disque ancien et un disque récent, il est conseillé de vérifier l'ancien et de ne pas effectuer la vérification du plus récent. Lorsqu'une coche apparaît en regard du nom d'un disque, cela signifie que la détection des secteurs défectueux ne sera pas effectuée pour ce disque.

Lecture seule pour PartitionMagic

Cette préférence empêche PartitionMagic d'effectuer des modifications sur un disque dur. Elle peut être définie séparément pour chaque disque dur.

Cette préférence peut s'appliquer de différentes manières :

- Si le disque contient la partition d'amorçage, certains fichiers, tels que le fichier d'initialisation (BOOT.INI) de Windows NT, peuvent être modifiés.
- Si vous indiquez à PartitionMagic de lancer automatiquement DriveMapper, certains fichiers, tels que les fichiers d'initialisation et les fichiers de raccourcis, peuvent être modifiés.

Utilisation des claviers internationaux

Lorsque vous utilisez la version DOS de PartitionMagic (voir « Exécution de PartitionMagic à partir des disquettes de secours », page 8), il se peut que votre clavier ne fonctionne plus de la même façon ou que les caractères étendus ne s'affichent pas correctement. Les disquettes de secours PartitionMagic contiennent les fichiers nécessaires pour résoudre ces problèmes.

Si vous utilisez un clavier ou un jeu de caractères international, vous devez modifier les fichiers AUTOEXE2.BAT et CONFIG.SYS situés sur ces disquettes.

1 Les lignes ci-dessous sont désactivées dans le fichier AUTOEXE2.BAT. Supprimez la mention REM au début de la ligne et remplacez les variables xx et yyy par le code clavier et la page de codes du jeu de caractères correspondant à votre langue.

```
MODE CON CP PREP=((yyy)EGA.CPI)

MODE CON CP SEL=yyy

KEYB xx, yyy

xx = code clavier à deux lettres (par exemple, US ou FR)

yyy = page de codes du jeu de caractères (par exemple, 437)
```

- **2** Enregistrez le fichier AUTOEXE2.BAT.
- **3** La ligne ci-dessous est désactivée dans le fichier CONFIG.SYS. Supprimez la mention REM au début de la ligne et remplacez la variable *yyy* par la page de codes du jeu de caractères correspondant à votre langue.

```
DEVICE=DISPLAY.SYS CON=(EGA, yyy,)
```

- 4 Enregistrez le fichier CONFIG.SYS.
- **5** Redémarrez à partir de la première disquette de secours.


Défragmentation d'un disque dur


La défragmentation d'un disque dur optimise le stockage des données en disposant les fichiers de manière contiguë. Vous pouvez exécuter le Défragmenteur de Windows à partir de la fenêtre principale de PartitionMagic. Cliquez avec le bouton droit sur une partition dans la représentation du disque, puis choisissez **Défragmenteur Windows** dans le menu. PartitionMagic est verrouillé et le Défragmenteur Windows s'exécute. Une fois le disque défragmenté, l'utilitaire se ferme et PartitionMagic se déverrouille.

Aide en ligne

L'aide de PartitionMagic fournit des informations détaillées sur les fonctions et des instructions conçues pour faciliter l'exécution de certaines tâches.

Pour accéder à l'aide, cliquez sur **Aide** ➤ **Contenu** dans la barre de menus de la fenêtre principale de PartitionMagic.





Chaque livre traite d'un aspect différent de PartitionMagic. Vous pouvez ainsi localiser rapidement les informations dont vous avez besoin. Lorsque vous double-cliquez sur une rubrique, les informations apparaissent dans la fenêtre de droite.

Cliquez sur l'onglet Index pour rechercher une rubrique à l'aide de mots clés.

Aide contextuelle

Cliquez sur le bouton **Aide** en bas à droite d'une boîte de dialogue ou appuyez sur <F1> pour afficher l'aide contextuelle relative à cette boîte de dialogue. Lorsque vous cliquez sur **Conseils** dans la boîte de dialogue d'un assistant, des informations utiles concernant la tâche en cours apparaissent.

Fichier README (LISEZMOI)

Le fichier README.TXT contient les informations qui ont changé depuis l'élaboration de ce guide, les améliorations apportées au guide ou au système d'aide ou encore les informations relatives à l'installation et à la configuration.

C H A P I T R E

Gestion des partitions

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Vérification de l'intégrité
- Exploration des partitions
- Redimensionnement et déplacement des partitions
- Création de partitions
- Suppression de partitions
- Annulation de la suppression de partitions
- Modification des noms des partitions
- Formatage des partitions
- Copie de partitions
- Vérification des partitions
- Fusion de partitions
- Division de partitions
- Obtention d'informations sur les partitions
- Analyse des erreurs d'un disque
- Défragmentation d'unités

Vérification de l'intégrité

PartitionMagic vérifie l'intégrité des disques à l'aide d'un système d'analyse et de validation perfectionné exécuté de façon transparente chaque fois que vous lancez le programme ou effectuez une opération. Une première vérification de l'intégrité analyse le disque et signale tout problème de partition susceptible d'empêcher PartitionMagic de fonctionner correctement. Cette première vérification est un système d'avertissement qui vous informe de l'état du disque et s'assure que sa structure est entièrement analysée et vérifiée avant que vous ne la modifiiez.


Si aucun problème n'est détecté sur le disque lors de la première vérification, vous pouvez sélectionner les partitions du disque et utiliser les fonctionnalités de PartitionMagic. Dans le cas contraire, un message d'erreur apparaît au lieu de la liste des partitions, signifiant qu'un problème se pose au niveau du disque, mais pas de PartitionMagic (car aucune opération de modification du disque n'a été effectuée). Lorsque PartitionMagic détecte des erreurs qu'il peut corriger automatiquement, il vous demande s'il peut le faire. Il est plus prudent de laisser PartitionMagic corriger les erreurs. Résolvez le problème de disque, puis redémarrez PartitionMagic. Pour plus d'informations, consultez la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137.

En plus de la vérification de l'intégrité au moment du démarrage, PartitionMagic effectue deux vérifications au cours de toutes les opérations qui sont réalisées. La première permet d'analyser l'intégrité du système de fichiers dans la partition avant le début de l'opération (vérification similaire à CheckDisk ou ScanDisk) ; la seconde valide les données du disque avant la fin de l'opération. Pendant toute la durée de l'opération, PartitionMagic analyse le disque et vous informe immédiatement des anomalies détectées.

Exploration des partitions

Vous pouvez consulter le contenu des partitions cachées ou visibles dont le système de fichiers est reconnu par PartitionMagic (Pour plus d'informations, consultez la section « Systèmes de fichiers pris en charge », page 21.). Il peut en effet s'avérer utile le vérifier le contenu d'une partition avant de modifier celle-ci. Le Navigateur de fichiers de PowerQuest permet également de modifier les fichiers et les dossiers.

- 1 Sélectionnez la partition à explorer.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Parcourir.



- **3** Cliquez avec le bouton droit pour copier, déplacer, renommer ou supprimer des fichiers et créer, copier, déplacer ou supprimer des dossiers.
- 4 Cliquez sur Fermer pour quitter le Navigateur de fichiers et revenir à PartitionMagic.

Les modifications apportées sont automatiquement répercutées dans l'écran principal de PartitionMagic. Cette opération nécessite parfois quelques instants.

Redimensionnement et déplacement des partitions


Vous pouvez modifier la taille d'une partition et/ou déplacer celle-ci vers un autre emplacement du disque dur.

1 Sélectionnez la partition à redimensionner/déplacer.

Vous ne pouvez pas déplacer des ensembles de volumes ou des agrégats par bandes avec parité créés par l'administrateur de disque sous Windows NT.

2 Cliquez sur Partition ➤ Redimensionner/Déplacer.

La boîte de dialogue **Redimensionner/Déplacer la partition** apparaît.



La taille actuelle de la partition est indiquée sur la représentation du disque, dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. La représentation indique également la quantité d'espace utilisé et inutilisé à l'intérieur de la partition, ainsi que l'espace non alloué autour de la partition (le cas échéant). La taille minimale et la taille maximale auxquelles vous pouvez redimensionner la partition apparaissent sous la représentation.

3 Choisissez de redimensionner ou de déplacer la partition.

Opération: Procédure:

Déplacer

- 1 Placez le pointeur de la souris sur la partition. Le pointeur se transforme en
- **2** Faites glisser la partition à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer une partition, de l'espace non alloué doit être disponible à côté de cette partition. S'il n'y en a pas et si la partition contient de l'espace inutilisé, réduisez la taille de la partition avant de la déplacer.

Il est impossible déplacer des partitions inconnues, des partitions ayant présenté un problème lors de l'opération Vérifier (voir la section « Vérification des partitions », page 52 pour plus d'informations) ou de l'espace non alloué.

Opération: Procédure:

Déplacer (suite)

Si la partition de votre système Windows NT (Service Pack 6 ou version ultérieure) est déplacée au-delà de 4 Go, Windows NT ne pourra pas être amorcé.

IMPORTANT! Le déplacement d'une partition amorçable doit être effectué avec prudence. Les systèmes d'exploitation risquent de ne plus être amorçables s'ils sont déplacés au-delà de certaines limites. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de partitions amorçables », page 38.

Redimensionner

1 Placez le pointeur sur la poignée de dimensionnement gauche ou droite de la partition.

Le pointeur se transforme en \longleftrightarrow .

2 Tirez sur la poignée de dimensionnement pour obtenir la taille souhaitée.

Vous pouvez également redimensionner la partition en saisissant les nouvelles valeurs dans les zones **Espace libre avant**, **Nouvelle taille** et **Espace libre après** ou en cliquant sur les boutons fléchés en regard des zones. Les valeurs saisies peuvent légèrement différer des valeurs prises en charge par la géométrie du disque. Les boutons fléchés redimensionnent la partition point par point, ce qui permet d'obtenir des tailles très précises. Les modifications sont répercutées dans la représentation du disque.

Vous ne pouvez réduire la taille d'une partition que si celle-ci contient de l'espace inutilisé. Vous ne pouvez augmenter la taille d'une partition que s'il existe de l'espace non alloué à côté de celle-ci. Pour plus d'informations sur le redimensionnement des partitions, consultez la section « Remarques sur le redimensionnement des partitions » ci-dessous.

IMPORTANT! (Windows NT uniquement)

Le redimensionnement de la partition système NTFS au-delà de 7,8 Go peut empêcher l'amorçage du poste de travail. Si vous redimensionnez la partition système NTFS au-delà de cette limite par accident, vous pouvez restaurer le système à l'aide des disquettes de secours PartitionMagic en ramenant la partition système NTFS en dessous de 7,8 Go.

Si vous êtes certain que le disque ne présente pas de secteur défectueux, vous pouvez choisir de **Ne pas détecter les secteurs défectueux** dans les **Préférences** afin d'accélérer les opérations Redimensionner et Déplacer.

4 (*Facultatif*) Vous pouvez cliquer sur la liste déroulante **Taille des clusters** et sélectionner une nouvelle taille ou utiliser la taille conseillée, sélectionnée par défaut.

PartitionMagic modifie l'Espace libre avant, la Nouvelle taille et l'Espace libre après pour vous montrer la nouvelle taille de la partition.

Cette option est disponible uniquement pour les partitions FAT et FAT32. Pour plus d'informations, consultez la section « Redimensionnement des clusters », page 70. Pour redimensionner les clusters NTFS, cliquez sur **Partition** ➤ **Avancées** ➤ **Redimensionner les clusters**.

5 Cliquez sur OK.

Remarques sur le redimensionnement des partitions

Lorsque vous redimensionnez une partition, les données sont regroupées mais non compressées. Vous ne pouvez réduire la taille d'une partition que si celle-ci contient de l'espace inutilisé. Vous ne pouvez augmenter la taille d'une partition que s'il existe de l'espace non alloué à côté de celle-ci. S'il y a de l'espace non alloué sur le disque mais pas à côté de la partition à agrandir, modifiez l'emplacement de l'espace déplaçant d'autres partitions. Vous pouvez redimensionner/déplacer une partition pour créer de l'espace avant celle-ci même s'il existe de l'espace utilisé au début de la partition. Si vous réduisez, par exemple, la taille d'une partition D: afin d'augmenter la taille d'une partition C:, vous pouvez faire glisser la poignée de dimensionnement de l'unité D: pour créer de l'espace non alloué à côté de l'unité C:, puis faire glisser la poignée de dimensionnerment droite de l'unité C: pour utiliser cet espace.

IMPORTANT! Réduisez la taille des partitions avec prudence, surtout lorsqu'il s'agit de partitions contenant un système d'exploitation. Conservez au moins 50 Mo d'espace libre en plus de l'espace nécessaire au système d'exploitation dans la partition. Les fichiers d'échange, les pilotes et autres fichiers peuvent avoir besoin de l'espace supplémentaire. En outre, les systèmes d'exploitation risquent de ne plus être amorçables s'ils sont déplacés au-delà de certaines limites. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de partitions amorçables », page 38.

La réduction de la taille de partitions FAT et FAT32 peut réduire la quantité d'espace gaspillé sur un disque dur. Lorsque vous redimensionnez une partition FAT ou FAT32, PartitionMagic redimensionne automatiquement les clusters à leur taille optimale pour la partition. Pour plus d'informations, consultez la section « Redimensionnement des clusters », page 70.

Lorsque vous redimensionnez des partitions, vous devez tenir compte des limites suivantes :

- Vous ne pouvez réduire la taille d'une partition que si celle-ci contient de l'espace inutilisé. La limite de réduction d'une partition correspond à la taille indiquée dans la représentation du disque plus une petite zone tampon. Lors d'une opération Redimensionner/Déplacer, les données sont regroupées à l'avant de la partition, mais ne sont pas compressées. La façon dont une partition FAT est structurée permet souvent de redimensionner une partition une deuxième fois, voire d'en augmenter ou d'en diminuer la taille par rapport au premier redimensionnement.
- Dans certains cas, vous ne pouvez pas augmenter la taille d'une partition FAT lorsqu'elle ne contient pas d'espace inutilisé. Si une partition est pleine, qu'elle côtoie une grande quantité d'espace non alloué mais que vous ne parvenez pas à agrandir la partition, vous devez supprimer certains fichiers de la partition pour que PartitionMagic ait suffisamment de place pour fonctionner. Vous devrez peut-être agrandir une première fois la partition d'1 Mo ou moins, puis l'agrandir une deuxième fois pour disposer de la zone tampon nécessaire pour PartitionMagic. Pour connaître la quantité d'espace libre nécessaire dans une partition en vue d'augmenter les limites d'un cluster, reportez-vous au tableau de la rubrique « Libération d'espace disque avant d'agrandir une partition FAT » de l'aide en ligne sous Mise en route > Principales notions relatives au partitionnement.
- Il est difficile de calculer à l'avance la taille minimale à laquelle une partition NTFS
 peut être redimensionnée. Si la place vient à manquer pendant le redimensionnement
 ou le déplacement d'une partition NTFS, PartitionMagic signale une erreur et ne
 termine pas l'opération. L'intégrité de la partition NTFS et des données n'est en aucun
 cas menacée.
- La taille maximale des partitions FAT est 2 Go (2 047 Mo). Toutefois, sous Windows NT (Service Pack 4 ou supérieur) et sous Windows 2000/XP, elle peut atteindre jusqu'à 4 Go avec des clusters de 64 Ko.
- Sous Windows 2000 et Windows XP, vous pouvez agrandir une partition NTFS (y compris la partition système) sans redémarrer.

Scénario: Agrandissement d'une partition logique

Ce scénario fournit des instructions pour l'ajout d'espace à une partition logique. Vous pouvez également utiliser l'Assistant Redimensionner une partition pour effectuer les mêmes opérations.

Exemple de configuration

Un disque dur de 1 Go contenant :

- Une partition FAT32 principale active (C:) sous Windows 2000;
- Une partition étendue contenant une partition NTFS logique (D:).



Objectif

Réduire la taille de l'unité C:, puis ajouter l'espace nouvellement créé à l'unité D:.



Procédure

- 1 Réduisez la taille de l'unité C: de la quantité d'espace que vous souhaitez ajouter à l'unité D:.
 - Redimensionnez C: de sorte que l'espace non alloué se trouve à droite.
- 2 Augmentez la taille de l'unité D: afin d'occuper l'espace nouvellement créé.
 La partition étendue est automatiquement agrandie de façon à pouvoir accueillir l'unité D:.
- **3** Appliquez les modifications au système.

Résultat

L'unité D: dispose d'espace pour des fichiers supplémentaires.

redimensionnement la suppression de partitions, consultez les sections « Redimensionnement déplacement des partitions », page 29 et « Suppression de partitions », page 46.

Un même disque dur peut renir jusqu'à quatre partitions principales ou trois partitions principales et une retion étendue. Dans une partition étendue, vous pouvez créer un nombre illim a subdivisions appelées partitions logiques.

2 Cliquez sur Partition ➤ Créer.

La boîte de dialogue **Créer une pal** apparaît.



3 Dans la liste déroulante Créer comme, sélectionnez Partition logique ou Partition principale.

Il est conseillé de créer des partitions principales pour installer les systèmes d'exploitation et des partitions logiques pour les autres tâches, telles que le stockage de données et d'applications. Vous pouvez toutefois installer Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP sur une partition logique tant que les fichiers d'amorçage associés à ces systèmes se trouvent sur une partition principale. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de partitions amorçables », page 38.

Si vous possédez plusieurs disques durs, vous pouvez augmenter la vitesse en installant les systèmes d'exploitation et les applications sur des disques séparés. Si vous ne savez pas quel type de partition créer, consultez la rubrique « Description des partitions » de l'aide.

Vous devez créer une partition principale si vous souhaitez installer un système d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez les sections « Création de partitions amorçables », page 38 et « Installation d'un nouveau système d'exploitation », page 40.

Si vous sélectionnez **Partition logique**, PartitionMagic crée automatiquement une partition étendue pour inclure la partition logique. Si vous disposez déjà d'une partition étendue, le logiciel redimensionne la partition étendue pour que celle-ci englobe la partition logique. L'espace libre doit se trouver à l'intérieur ou à côté de la partition étendue.

Si l'option **Partition logique** n'est pas disponible, vous avez peut-être déjà quatre partitions principales sur le disque dur. Il est également possible que vous n'ayez pas sélectionné un bloc d'espace libre à l'intérieur ou à côté de la partition étendue.

Si vous créez une deuxième, puis une troisième ou une quatrième partition principale sur un disque physique, PartitionMagic crée la nouvelle partition principale et l'affiche. Cependant, PartitionMagic cache automatiquement les autres partitions principales du disque lors d'une opération Activer.

4 Dans la liste déroulante **Type de partition**, sélectionnez un type de système de fichiers ou acceptez celui qui est proposé par défaut.

FAT est le type de système de fichiers le plus courant. Il est utilisé par DOS et toutes les versions de Windows.

FAT32 est utilisé par Windows 95 OEM Service Release 2, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 et Windows XP.

NTFS est utilisé par Windows NT, Windows 2000 et Windows XP.

Linux Ext2, Linux Ext3 et Linux Swap sont utilisés par Linux.

Étendue crée une partition étendue susceptible de contenir un nombre illimité de partitions logiques. Cette option n'est pas disponible si le disque dur contient déjà une partition étendue ou quatre partitions principales.

Non formatée crée une partition non formatée sur le disque dur.

5 (*Facultatif*) Entrez le nom de la nouvelle partition.

Les noms peuvent comporter 32 caractères alphanumériques pour les partitions NTFS, 16 pour Linux et 11 pour les autres types de systèmes de fichiers.

6 Dans la zone **Taille**, entrez la taille de la nouvelle partition. Dans la zone **Pourcentage d'espace non alloué**, entrez le pourcentage d'espace non alloué souhaité dans la partition.

PartitionMagic calcule automatiquement une taille recommandée (en fonction de l'utilisation la plus efficace de l'espace disque) que vous pouvez accepter ou refuser.

Si vous créez une partition système Windows NT 4.0 (Service Pack 4 ou version ultérieure), la taille maximale est de 4 Go.

- 7 Si la taille définie pour la nouvelle partition est inférieure à la quantité d'espace non alloué disponible, vous pouvez placer la partition au début (recommandé) ou à la fin de l'espace non alloué. Dans la zone Position, cliquez sur Début de l'espace libre ou Fin de l'espace libre.
- **8** Dans la zone déroulante **Taille de cluster**, choisissez la taille des clusters de la partition ou acceptez la valeur proposée par défaut.
- **9** Dans la zone **Lettre d'unité**, notez la lettre qui sera attribuée à la nouvelle partition après le redémarrage ou (pour les systèmes d'exploitation NT) sélectionnez une lettre d'unité.

10 Cliquez sur **OK**.

Si vous avez créé une partition principale et souhaitez y installer un système d'exploitation, consultez la section « Installation d'un nouveau système d'exploitation », page 40 pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT !Compte tenu des conflits pouvant résulter de configurations matérielles et système différentes, ne créez pas de partitions contenant des applications ou des systèmes d'exploitation sur le disque dur d'un ordinateur pour ensuite transférer le disque dur sur un autre ordinateur. Vous risquez de perdre des données.

Gestion des changements de lettres d'unité

La création d'une partition peut entraîner des changements de lettres d'unité. Par exemple, si vous avez une partition principale (C:) sur votre disque dur et un lecteur de CD-ROM (D:) et que vous créez une partition logique sur le disque dur, la nouvelle partition devient D: et le lecteur de CD-ROM devient E: une fois que vous redémarrez l'ordinateur. Les chemins d'accès aux fichiers ayant changé, tous les programmes liés au CD-ROM ne fonctionnent plus.

PowerQuest vous recommande d'autoriser DriveMapper à mettre à jour automatiquement les références des lettres d'unité dans les raccourcis, fichiers d'initialisation et entrées de registre lorsqu'il vous le suggère. Vous pouvez cependant mettre à jour les lettres d'unité manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section « Changement des références de lettres d'unité à l'aide de DriveMapper », page 90.

Bien que vous puissiez utiliser DriveMapper pour mettre à jour les références des fichiers, il est conseillé de créer toutes les partitions sur le disque associé au numéro le plus élevé (par exemple sur le disque 3 dans un système à trois disques) et à droite des partitions existantes.

Création de partitions amorçables

Avant de créer une partition à l'emplacement où vous avez prévu d'installer un système d'exploitation (une partition amorçable), consultez le tableau ci-dessous.

Système d'exploitation	Amorçage	Types de partition pris en charge	Limite de code d'amorçage	Espace requis
DOS 6.22 et versions antérieures	Principale	FAT	2 Go	8 Mo
Windows 95a	Principale	FAT	2 Go	90 Mo
Windows 95b	Principale	FAT ou FAT32	8 Go	90 Mo
Windows 98	Principale	FAT ou FAT32	8 Go	175 Mo
Windows 98SE	Principale	FAT ou FAT32	8 Go**	190 Mo
Windows Me	Principale	FAT ou FAT32	8 Go**	300 Mo
Windows NT	Principale*	FAT ou NTFS 1.2	2 Go	120 Mo

- * Windows NT/2000/XP doivent être amorcés à partir d'une partition principale sur le premier disque. Toutefois, seuls quelques fichiers doivent résider sur cette partition. Les autres fichiers peuvent se trouver sur une partition logique située sur le premier disque ou les suivants. La partition d'amorçage de NT/2000/XP peut être partagée par un autre système d'exploitation.
- ** Un enregistrement d'amorçage principal (MBR, Master Boot Record) compatible LBA (Logical Block Addressing) annule la limite des 2 Go sous Windows 98 SE/Me/2000/XP.
- *** Windows XP convertit automatiquement les partitions NTFS au format 3.1.
- † Si vous installez LILO sur une partition logique, il doit s'agir de la première partition logique de la partition étendue.
- ‡ Linux prend é

PartitionMagic fournit un message d'avertissement si vous essayez de créer, déplacer ou redimensionner une partition amorçable en dehors de la limites des 2 Go du code d'amorçage. Si vous continuez l'opération, vous risquez de ne plus pouvoir ni amorcer, ni voir la partition. Dans chacun des cas, vous pouvez résoudre le problème en replaçant la partition dans les limites du code d'amorçage à l'aide des disquettes de secours PartitionMagic.

Si votre système intègre des disques SCSI et que vous créez une partition avant une partition amorçable Linux, il se peut que Linux ne puisse plus être démarré. Dans ce cas, vous devrez créer des disquettes de secours Linux, amorcer à partir de ces dernières et corriger les données d'amorçage de la partition Linux.

Certaines cartes d'E/S (généralement les anciennes cartes RAID) permettent seulement l'accès aux 8 premiers Go d'un disque sous DOS. Par conséquent, si vous redimensionnez la partition du système d'exploitation au-delà de la limite de 8 Go et qu'elle n'est plus amorçable, les disquettes de secours PartitionMagic ne pourront peut-être pas vous permettre de manipuler les partitions de ce disque. Soyez prudent lorsque vous redimensionnez une partition contenant un système d'exploitation au-delà de 8 Go.

Installation d'un nouveau système d'exploitation

Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour chacun d'eux.

- 1 Désactivez BootMagic s'il est installé.
- 2 Créez des disquettes de secours PartitionMagic.

Pour plus d'informations, consultez la section « Création de disquettes de secours », page 5.

3 Créez une partition et définissez-la comme partition active (si vous installez Linux dans une partition principale [Linux Ext2/Ext3], il est nécessaire d'en faire la partition active ; en revanche, ce n'est pas nécessaire si vous installez Linux sur la première partition logique du disque dur).

Pour plus d'informations, consultez la section « Désignation d'une partition active », page 69.

La plupart des systèmes d'exploitation doivent être installés sur la partition principale. Les exceptions sont indiquées dans la section « Création de partitions amorçables », page 38.

Si vous n'êtes pas sûr que la partition où vous allez installer le système d'exploitation puisse prendre ce dernier en charge, créez une partition système à l'aide de l'assistant. Pour plus d'informations, consultez la section « Assistant Installer un nouveau système d'exploitation », page 87.

- **4** Fermez tous les programmes et redémarrez l'ordinateur à l'aide d'une disquette d'installation du système d'exploitation.
- **5** Installez le système d'exploitation.
 - L'assistance technique de PowerQuest ne fournit pas de renseignements sur l'installation des systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.
- **6** Si vous avez déjà installé BootMagic, utilisez les disquettes de secours de PartitionMagic pour activer la partition où BootMagic est installé.
 - Si vous n'avez pas installé BootMagic, utilisez les disquettes de secours PartitionMagic pour activer la partition système où vous voulez installer BootMagic. Installez BootMagic.
- **7** (*Si possible*) Une fois BootMagic installé, ajoutez le système d'exploitation à la configuration BootMagic afin de pouvoir sélectionner le système d'exploitation à amorcer.
 - Pour plus d'informations sur BootMagic, consultez la section « PowerQuest BootMagic », page 95.
- 8 Redémarrez l'ordinateur.

Scénario 1 : Création d'une partition principale pour Windows NT Exemple de configuration système

Un disque dur de 4 Go contenant une partition FAT32 principale active (C:) sous Windows 98.



Objectif

Réduire la taille de l'unité C:. Dans l'espace non alloué, créez une partition FAT principale où Windows NT peut être installé.



Procédure

1 Réduisez la taille de l'unité C: de 1 Go. Pour plus d'informations, consultez la section « Redimensionnement et déplacement des partitions », page 29.

La partition sur laquelle vous souhaitez installer Windows NT doit commencer dans les deux premiers gigaoctets du disque pour que Windows NT puisse s'amorcer. Vous serez peut-être amené à déplacer la partition existante vers la fin du disque, avant de pouvoir créer la partition Windows NT au début du disque.

2 Créez une partition principale dans l'espace non alloué à l'aide des informations suivantes :

Type de partition : Sélectionnez **FAT**. Ne sélectionnez FAT32 que si vous utilisez Windows 2000 ou une version ultérieure. Les versions précédentes ne reconnaissent pas les partitions FAT32.

Nom: Entrez un nom si vous le souhaitez.

Taille: Entrez 1250.

IMPORTANT! Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que vous possédez les disquettes et CD-ROM d'installation de Windows NT. Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus démarrer l'ordinateur.

- **3** Activez la nouvelle partition. Pour plus d'informations, consultez la section « Désignation d'une partition active », page 69.
- **4** Appliquez les modifications au système.

IMPORTANT! Avant d'installer Windows NT, assurez-vous que toutes les partitions se terminent avant le cylindre 1024. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas installer Windows NT et celui-ci vous indiquera que toutes les partitions sont endommagées. Si vous ne pouvez pas redimensionner et déplacer toutes les partitions, vous devez vous procurer les versions les plus récentes des pilotes Microsoft (voir l'article Q197667 sur le site Web de Microsoft).

5 Redémarrez l'ordinateur à l'aide de la première disquette d'installation de Windows NT. **6** Terminez l'installation de Windows NT.

Le Service d'assistance technique de PowerQuest ne fournit pas de renseignements sur l'installation des systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.

7 Ajoutez Windows NT à votre configuration BootMagic de sorte que, à chaque démarrage ou redémarrage de l'ordinateur, vous puissiez sélectionner le système d'exploitation à amorcer. Pour plus d'informations, consultez la section « PowerQuest BootMagic », page 95.

Résultat


Lorsque l'ordinateur redémarre, BootMagic affiche la liste des systèmes d'exploitation disponibles (dans cet exemple, Windows 98 et Windows NT). Sélectionnez le système d'exploitation à amorcer.

Scénario 2 : Création d'une partition logique sur un disque dur secondaire

Exemple de configuration système

Disque 1 — Un disque de 4 Go contenant :

- une partition FAT32 principale active (C:) sous Windows 98;
- une partition étendue contenant une partition FAT logique (E:).



Disque 2 — Un disque dur de 2 Go contenant :

- une partition principale FAT32 de 1 Go (D:);
- 1 Go d'espace non alloué et non partitionné.



Un lecteur de CD-ROM (F:).

Objectif

Créer une partition FAT logique de 1 Go sur le Disque 2.



Procédure

1 Sélectionnez le disque 2.

2 Créez une partition logique dans l'espace non alloué de 1 Go à l'aide des informations suivantes :

Type de partition : sélectionnez FAT.

Nom: Entrez un nom si vous le souhaitez.

Taille: Acceptez la taille précalculée.

Créer comme : Choisissez Logique.

La lettre d'unité F: va être attribuée à la partition après le réamorçage. De plus, une partition étendue sera automatiquement créée et la partition logique y sera placée.

3 Appliquez les modifications au système.

Résultat

Une fois l'ordinateur redémarré, la nouvelle partition logique correspond à l'unité F: et le CD-ROM à l'unité G:.

Scénario 3 : Création de partitions logiques Linux

Exemple de configuration système

Un disque dur de 6 Go contenant :

- une partition FAT principale active (C:) sous Windows 98;
- une partition étendue contenant une partition FAT logique (D:) et une partition FAT32 logique (E:).



Objectif

Diminuer la taille de l'unité E:. Dans l'espace non alloué libéré, créez une partition Linux Ext2 logique et une partition Linux Swap logique.



Procédure

- 1 Diminuer la taille de l'unité E: de 550 Mo. Pour plus d'informations, consultez la section « Redimensionnement et déplacement des partitions », page 29.
- 2 Créez une partition logique dans l'espace libre à l'aide des informations suivantes :

Type de partition : Sélectionnez Linux Ext2.

Nom: Entrez un nom si vous le souhaitez.

Taille: Entrez 500.

3 Créez une deuxième partition logique dans l'espace non alloué à l'aide des informations suivantes :

Type de partition : Sélectionnez Linux Swap.

Taille: Entrez 64. La partition d'échange nécessite généralement deux fois plus de mémoire vive (RAM).

- 4 Appliquez les modifications au système.
- **5** Redémarrez l'ordinateur à l'aide des disquettes d'installation de Linux.
- 6 Installez Linux.

Il n'est pas nécessaire de modifier la partition active pour installer Linux.

Le Service d'assistance technique de PowerQuest ne fournit pas de renseignements sur l'installation des systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.

AVERTISSEMENT !Si vous utilisez un utilitaire d'amorçage, tel que BootMagic,
LILO (Linux Loader) doit être installé sur la partition
Linux Ext2 contenant le répertoire racine et non sur
l'enregistrement d'amorçage principal. Si vous installez LILO
sur l'enregistrement d'amorçage principal, vous ne pourrez plus
amorcer les autres systèmes d'exploitation.

7 (Facultatif) Ajoutez Linux à votre configuration BootMagic de façon à ce que, à chaque démarrage ou redémarrage de l'ordinateur, vous puissiez sélectionner le système d'exploitation à amorcer. Pour plus d'informations sur BootMagic, consultez la section « PowerQuest BootMagic », page 95.

Résultat

Lorsque l'ordinateur redémarre, BootMagic affiche la liste des systèmes d'exploitation disponibles (dans cet exemple, Windows 98 et Linux). Sélectionnez le système d'exploitation à amorcer.

Suppression de partitions

L'opération Supprimer supprime une partition et rend impossible l'accès à ses données. L'opération Supprimer avec l'effacement de sécurité détruit les données d'une partition sélectionnée en réécrivant les secteurs du disque. Si vous utilisez la suppression avec l'effacement de sécurité, la partition ne peut pas être rétablie.


1 Sélectionnez la partition à supprimer.

Pour supprimer une partition étendue, vous devez dans un premier temps supprimer toutes les partitions logiques qu'elle contient. Vous ne pouvez pas supprimer de l'espace non alloué avec l'effacement de sécurité.

Ne supprimez pas une partition sur laquelle PowerQuest BootMagic est installé, sauf si vous désinstallez BootMagic en premier.

2 Cliquez sur **Partition** ➤ **Supprimer**.

La boîte de dialogue **Supprimer la partition** apparaît.



- 3 Cliquez sur Supprimer ou sur Supprimer avec l'effacement de sécurité.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous supprimez une partition, les lettres d'unité peuvent être modifiées et les applications ne plus fonctionner car leurs raccourcis, fichiers d'initialisation et entrées de registre se référent à des unités non valides.

Si votre système intègre des disques SCSI et que vous supprimez une partition avant une partition amorçable Linux, il se peut que Linux ne puisse plus démarrer. Dans ce cas, vous devrez créer des disquettes de secours Linux, amorcer à partir de ces dernières et corriger les données d'amorçage de la partition Linux.


Annulation de la suppression de partitions

L'opération Annuler la suppression permet de restaurer les partitions qui ont été supprimées sur un disque. Vous pouvez annuler la suppression de partitions FAT? FAT32, NTFS et Linux. La fonction d'annulation d'une suppression fonctionne mieux lorsque vous l'employez juste après avoir effectué une suppression par inadvertance. Si vous restaurez une partition après avoir apporté d'autres modifications (écriture de données, redimensionnement des partitions existantes, etc.), consultez la section « Restrictions de l'annulation de la suppression de partitions », page 48.

- 1 Sélectionnez l'espace non alloué dans lequel la recherche doit être effectuée.
- **2** Cliquez sur **Partition** ➤ **Annuler la suppression**.

IMPORTANT! Vous ne pouvez annuler la suppression d'une partition que si aucune opération portant sur l'espace non alloué n'est en attente. Si des opérations sont en attente, l'icône d'annulation de la suppression et l'option de menu correspondante sont estompées (inaccessibles).

La boîte de dialogue **Annuler la suppression** s'affiche et la recherche est lancée dans l'espace non alloué.



Toutes les partitions principales et logiques qui peuvent être restaurées sont affichées dans une liste déroulante. Si aucune partition n'est trouvée dans l'espace non alloué ou si aucune ne peut être rétablie, un message indiquant qu'aucune partition ne peut être restaurée apparaît.

3 Dans la liste déroulante, cochez la case correspondant à la partition dont vous souhaitez annuler la suppression.

Bien qu'il soit possible d'annuler la suppression de plusieurs partitions à la fois, PowerQuest vous recommande d'annuler la suppression des partitions une par une, en commençant par la plus importante à vos yeux. Vous garantissez ainsi l'intégrité des données de la partition.

4 Cliquez sur OK.

Restrictions de l'annulation de la suppression de partitions

Il arrive parfois qu'une partition qui a été supprimée ne puisse pas être restaurée et ne soit par conséquent pas affichée dans la liste déroulante. Ce sont notamment les cas suivants :

- Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une partition principale si le disque dur contient quatre partitions principales.
- Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une partition logique qui ne se trouve plus dans la partition étendue.
- Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une partition principale qui se trouve à présent dans la partition étendue.
- La partition contient des erreurs de système de fichiers. Si PartitionMagic trouve une partition, il vérifie qu'elle ne contient pas d'erreurs avant d'annuler sa suppression. Si la partition contient des erreurs, elle ne peut pas être restaurée.
- Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une partition principale qui a été réécrite
 intégralement ou partiellement par une autre partition ou un autre système de fichiers.
 Du fait de cette restriction, si vous voyez deux partitions dans la boîte de dialogue
 Annuler la suppression et que vous annulez la suppression de l'une d'elles,
 la deuxième peut disparaître de la liste.
- Si deux partitions supprimées ont en commun une partie de l'espace disque, PowerQuest ne peut pas garantir l'intégrité des données des partitions après restauration. Supposons par exemple que vous ayez deux partitions : une partition E: de 500 Mo et une partition F: de 500 Mo et que vous ayez supprimé F: et redimensionné E: pour récupérer tout l'espace (1 Go). Vous avez ensuite enregistré des données sur E:. Vous avez également supprimé E:. Vous souhaitez à présent annuler la suppression de partitions et vous voyez à la fois E: et F: dans la boîte de dialogue Annuler la suppression. Si vous restaurez E:, tout se passe bien et F: n'est us affiché dans la boîte de dialogue (car son espace a été récupéré). Cependant, ous restaurez F: au lieu de E:, vous risquez de récupérer certaines données qui t enregistrées sur E:. L'annulation de la suppression de F: risque d'empêcher age de l'ordinateur ou l'exécution d'une application.



3 Dans la zone **Nouveau nom**, india le nouveau nom.

Les noms des volumes NTFS peuvent tenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Les noms Linux Ext Ext3 peuvent contenir 16 caractères. Les noms des volumes FAT/FAT32 peuvent tre formés de 11 caractères alphanumériques maximum et ne peuvent peuvent peuvent les caractères suivants : * ? [] <> | + = : ; , . \/ ".

4 Cliquez sur OK.


Formatage des partitions

L'opération Formater formate une partition, en détruisant tout nnées qu'elle contient. L'opération de formatage d'une partition permet d'y ins dutre système de fichiers.

PartitionMagic dispose de plusieurs options de conversion qui perme d'un système de fichiers vers un autre sans détruire les fichiers présents partition. Pour plus d'informations, consultez la section « Conversion de partitions 5.

- 1 Sélectionnez la partition que vous souhaitez formater.
- **2** Cliquez sur **Partition** ➤ **Formater**.

La boîte de dialogue Formater la partition s'affiche.



3 Dans la liste déroulante Type de partition, sélectionnez un type de système de fichiers.

Si la partition est trop petite ou trop grande, certains types de partition risquent de ne pas être disponibles.

- **4** (Facultatif) Entrez le nom de la partition.
- 5 Cliquez sur OK

Copie de partitions

L'opération Copier permet de faire une copie exacte d'une partition. Pour copier une partition, vous devez disposer d'une quantité d'espace non alloué supérieure ou égale à la taille de la partition que vous copiez.

La copie d'une partition est utile si vous souhaitez :

- Faire une copie du système d'exploitation avant de le mettre à niveau vers une nouvelle version ou d'en installer un autre. Cela permet de savoir comment les fenêtres, les icônes des programmes et les propriétés étaient organisées dans votre ancien système d'exploitation ou encore de récupérer la partition originale si la mise à niveau échoue ou ne produit pas les résultats escomptés.
- Déplacer rapidement le contenu d'un disque dur vers un nouveau disque dur de plus grande capacité.
- Modifier l'ordre relatif des partitions.
- Sauvegarder une partition.


1 Sélectionnez la partition à copier.

La commande **Copier** est estompée s'il n'y a pas assez d'espace non alloué sur le disque pour la partition.

Vous ne pouvez pas utiliser PartitionMagic pour copier des agrégats par bandes, des agrégats par bandes avec parité ou des ensembles en miroir/duplex sous Windows NT.

2 Cliquez sur **Partition** ➤ **Copier**.

La boîte de dialogue **Copier la partition** apparaît.



- **3** Dans la liste déroulante **Disque**, sélectionnez le disque où vous souhaitez copier la partition.
- **4** Dans la liste des partitions, sélectionnez l'espace non alloué où vous souhaitez copier la partition.
- **5** Si la partition indiquée est plus petite que la quantité d'espace non alloué disponible, vous pouvez placer la partition au début (recommandé) ou à la fin de l'espace non alloué. Sous **Position**, cliquez sur **Début de l'espace libre** ou **Fin de l'espace libre**.
 - Si vous copiez une partition logique et souhaitez qu'elle demeure logique, vérifiez que la partition étendue comporte de l'espace non alloué. Vous pouvez également, après avoir copié la partition, la convertir en partition logique.
- 6 Cliquez sur OK.

La copie est de la même taille que la partition d'origine (ou légèrement plus petite si elle est copiée sur un disque ayant une géométrie différente). Le type de système de fichiers et le contenu de la partition sont également les mêmes.

Vous pouvez également sélectionner une partition sur la représentation du disque et la déplacer vers l'espace non alloué, puis choisir **Copier ici** ou **Placer ici** à partir du menu contextuel.

Vérification des partitions

L'opération Vérifier vérifie l'intégrité d'une partition.

À chaque démarrage, PartitionMagic vérifie toutes les unités connectées et leurs partitions. Si un problème est détecté, l'indication « Échec de la vérification » apparaît dans la liste des partitions sous la colonne **Type**. Cette vérification est distincte de l'opération Vérifier et n'est pas aussi exhaustive.

1 Sélectionnez la partition à vérifier.

PartitionMagic ne peut vérifier que les partitions qu'il peut verrouiller (c'est-à-dire les partitions ne présentant pas de fichiers ouverts). Si certains fichiers sont ouverts sur une partition, vous devez faire appel à l'utilitaire de vérification du système d'exploitation (ScanDisk ou CHKDSH) et non à l'opération Vérifier.

2 Cliquez sur Partition ➤ Vérifier.

La boîte de dialogue **Vérifier les résultats de la partition** apparaît.



Si l'opération Vérifier ne détecte aucune erreur, une entrée Infos apparaît et l'information « Vérification terminée » apparaît dans la colonne **Description**.

Lorsqu'une opération de vérification échoue, le message « Echec de la vérification » apparaît dans les colonnes **Utilisés** et **Inutilisés** de la liste des partitions. Corrigez toutes les erreurs détectées. Pour plus d'informations, consultez la section « Correction des erreurs de vérification », page 136.

Si l'opération Vérifier détecte une erreur, telle que des fichiers à liaisons croisées, des clusters perdus ou des informations de répertoire erronées sur un volume NTFS et que vous avez la possibilité de les corriger, un bouton **Corriger** apparaît dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour chaque erreur détectée, PartitionMagic affiche les informations suivantes :

• **Sévérité** décrit la gravité du problème, qui peut être l'une des suivantes :

Sévérité	Description	
Infos	Les informations fournies sont utiles mais non critiques. Elles ne correspondent à aucune erreur.	
Avertissement	L'erreur peut entraîner des problèmes.	
Erreur	Un problème est survenu, mais PartitionMagic peut encore apporter des modifications à la partition. Exécutez ScanDisk ou CHKDSK pour corriger l'erreur ou cliquez sur Corriger , le cas échéant.	
Critique	Indique un problème grave. PartitionMagic ne peut effectuer aucune modification sur la partition.	

- **Oui** apparaît dans la colonne **Corrigé** pour chaque problème résolu dans un volume NTFS. Ne s'applique pas aux partitions FAT et FAT32.
- **Numéro** indique le numéro de l'erreur. Pour plus d'informations, consultez la section « Messages d'erreur et solutions », page 141.
- **Description** fournit une brève description du problème.
- **3** Pour corriger une erreur, mettez le problème en surbrillance, puis cliquez sur **Corriger**.
- 4 Si vous souhaitez ne pas tenir compte d'une erreur répertoriée, cliquez sur Ignorer. Si vous souhaitez ne tenir compte d'aucune erreur répertoriée, cliquez sur Ignorer tout.
- **5** Lorsque vous avez fini de lire les résultats de la vérification et de corriger les erreurs sur NTFS, cliquez sur **Fermer**.

Contrairement aux utilitaires CHKDSK de DOS et de Windows, l'opération Vérifier n'affiche pas d'informations sur l'état et la structure d'une partition. Pour afficher ces informations, utilisez l'option **Infos**. Pour plus d'informations, consultez la section « Obtention d'informations sur les partitions », page 59.

Fusion de partitions

Vous pouvez fusionner deux partitions FAT, FAT32 ou NTFS adjacentes sur un disque. La fusion des partitions est particulièrement utile si vous avez atteint le nombre maximal de partitions sur le disque et ne souhaitez pas en supprimer. Vous pouvez également y recourir si vous souhaitez combiner des partitions FAT et les convertir en une partition FAT32 ou NTFS de plus grande taille.

IMPORTANT! La fusion de partitions peut prendre longtemps (éventuellement plusieurs heures), selon la taille des partitions et le volume de données qu'elles contiennent. Si vous souhaitez vérifier que votre machine fonctionne toujours, vous pouvez appuyer sur la touche Verr Num et voir si la lumière s'allume et s'éteint. Il peut falloir plusieurs secondes avant que le voyant VerrNum ne s'allume ou s'éteigne. Si vous envisagez de fusionner des partitions, vous souhaiterez sans doute attendre de ne pas avoir besoin d'utiliser votre système pendant un certain temps. Si vous fermez ou éteignez l'ordinateur pendant que PartitionMagic fonctionne, il en résultera une altération du système de fichiers et la perte de données. N'arrêtez pas le système avant que le processus soit terminé.

1 Sélectionnez l'une des deux partitions que vous souhaitez fusionner avec l'autre.

IMPORTANT! Ne fusionnez pas des partitions compressées. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilitaires de compression de disque », page 127.


Si vous souhaitez fusionner deux partitions NTFS, elles doivent être du même type et utiliser la même taille de cluster. Pour connaître le type de version et la taille de cluster d'une partition, cliquez sur la partition dans la représentation des partitions avec le bouton droit, choisissez **Propriétés**, puis cliquez sur l'onglet **Infos sur NTFS**.

Si la taille des clusters diffère, vous ne pourrez pas fusionner les partitions. Pour plus d'informations, consultez la section « Conversion de partitions FAT/FAT32 en données alignées sur 4 Ko », page 79.

Si les versions NTFS sont différentes, vous ne pourrez pas fusionner les partitions. Pour plus d'informations, consultez la section « Fusion de partitions avec différents numéros de version NTFS », page 135.

2 Cliquez sur **Partition** ➤ **Fusionner**.

La boîte de dialogue Fusionner des partitions contiguës apparaît.



3 Dans la zone Options de fusion, choisissez les partitions à fusionner.

Le contenu d'une des deux partitions sera déplacé dans un répertoire au sein de l'autre partition.

Vous ne devez pas fusionner des partitions qui contiennent différents systèmes d'exploitation.

4 Dans **Dossier de fusion**, entrez le nom du répertoire qui sera créé dans la partition que vous conservez.

5 Cliquez sur le système de fichiers (FAT, FAT32 ou NTFS) à adopter pour la partition que vous conservez.

L'option NTFS est sélectionnée automatiquement si vous fusionnez deux partitions NTFS.

IMPORTANT! Si vous combinez des partitions FAT, assurez-vous de ne pas les convertir en FAT32 à moins d'avoir accès aux partitions FAT32. Les premières versions de Windows 95 ne permettent pas d'accéder aux partitions FAT32. Windows 95 OSR2 et les versions ultérieures de Windows peuvent utiliser des partitions FAT32.

6 Cliquez sur **OK**.

La représentation du disque de la fenêtre principale est modifié afin d'afficher les partitions fusionnées.

Division de partitions

Utilisez l'opération Diviser pour scinder une partition FAT ou FAT32 en deux partitions contiguës. Il peut être utile de diviser une partition si vous avez une grande quantité de données ou si les applications et les données sont mélangées dans une même partition.

La nouvelle partition est créée à droite de la partition d'origine ; la partition d'origine et la nouvelle occupent à elles deux la même quantité d'espace disque que la partition d'origine. Le système de fichiers de la partition n'est pas modifié. Par exemple, si vous aviez une partition FAT de 2 Go et que vous la divisez, les partitions droite et gauche utiliseront à elles deux 2 Go et seront toutes deux des partitions FAT.

Lorsque vous divisez une partition, vous pouvez sélectionner les fichiers et les dossiers que contiendra la nouvelle partition. Vous pouvez également nommer la nouvelle partition, indiquer s'il s'agit d'une partition principale ou logique et définir sa taille.

1 Sélectionnez la partition à diviser.

Vous pouvez diviser les partitions comportant au moins 100 Mo.

Une partition FAT doit contenir au moins 5 % d'espace inutilisé; si ce n'est pas le cas, la commande Diviser sera estompée dans le menu. Une partition FAT32 requiert 10 % d'espace inutilisé pour être divisée.

Il est déconseillé de diviser la partition contenant le système d'exploitation ou encore de placer les dossiers Windows et les fichier système dans la nouvelle partition.

6 Sélectionnez un type de partition pour la nouvelle partition dans la liste déroulante **Pri/Log**.

Vous ne pouvez pas utiliser l'opération Diviser pour convertir la partition initiale de principale en logique ou vice versa.

- **7** Cliquez sur l'onglet **Taille**.
- **8** Définissez la taille de la nouvelle partition en déplaçant la barre située tout à fait à droite de la réprésentation du disque ou entrez le nombre de méga-octets dans la zone de texte **Taille**.

La partition d'origine est ajustée pour occuper l'espace restant.

La partition d'origine et la nouvelle partition doivent être d'au moins 40 Mo. Sur les disques durs de plus de 4 Go, PartitionMagic arrondit la taille de la partition jusqu'à au moins 47 Mo.

9 Cliquez sur OK.


La taille de la nouvelle partition dépend de la taille minimale possible et de la taille totale des fichiers qu'elle contiendra. Tout espace restant est divisé proportionnellement entre les deux partitions en fonction des données des partitions. Par exemple, si les deux partitions utilisaient 2 Go et que vous avez inclus 700 Mo de données dans la partition d'origine (gauche) et 300 Mo de données dans la nouvelle partition (droite), 1 Go d'espace libre est disponible. La partition d'origine reçoit alors 700 Mo d'espace inutilisé et la nouvelle partition en reçoit 300 Mo.

Obtention d'informations sur les partitions

L'opération Propriétés affiche des informations sur l'état et la structure de la partition sélectionnée.

- 1 Sélectionnez la partition sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Propriétés.

La boîte de dialogue **Informations sur la partition** apparaît.



Les propriétés sont présentées sur des pages à onglets. Pour afficher une page, cliquez sur l'onglet correspondant, qui est toujours visible en haut de la page. En fonction du système de fichiers utilisé par la partition, des pages différentes apparaissent.

- **3** Cliquez sur l'onglet correspondant à la page que vous souhaitez afficher. Chaque page est décrite dans les sections suivantes.
- **4** Cliquez sur **Fermer** une fois que vous avez fini de lire les informations.

Utilisation du disque

La page **Utilisation du disque** est disponible pour les systèmes de fichiers FAT, FAT32, NTFS, Ext2 et Ext3. Elle affiche les informations suivantes en octets, méga-octets et sous forme de pourcentage :

- Espace utilisé (Used) sur la partition, y compris l'espace gaspillé par les clusters
- Octets **Inutilisés** sur la partition
- Espace défectueux (**Bad**) sur la partition
- Espace **Total** sur la partition (somme des octets Utilisés, Inutilisés et Défectueux)

Gaspillage de clusters

La page **Gaspillage de clusters** s'applique uniquement aux partitions utilisant les systèmes de fichiers FAT ou FAT32.

Elle affiche les informations suivantes :

- Taille actuelle de cluster (Current Cluster Size) en octets ou kilo-octets
- Données (Data) stockées sur la partition en octets et méga-octets
- Espace gaspillé (Wasted) sur la partition en octets et méga-octets
- Espace total (Total) utilisé en octets et méga-octets (somme des données et de l'espace gaspillé)

Infos sur la partition

La page **Infos sur la partition** est disponible pour tous les types de partitions, espace non alloué et partitions étendues compris. Elle regroupe les informations suivantes :

- Le **Type de partition** est indiqué en hexadécimal, suivi d'une description de la partition ou du type de système de fichiers (FAT, FAT32 ou NTFS). Le format hexadécimal est une convention de présentation des types de partitions.
- Le numéro de série (**Serial number**) est affiché si le système de fichiers de la partition utilise des numéros de série.

La partie inférieure de la page fournit les informations physiques suivantes sur la partition :

- La ligne **Premier secteur physique** indique le numéro logique et l'emplacement (cylindre, tête et secteur) où débute la partition.
- La ligne **Dernier secteur physique** indique le numéro logique et l'emplacement (cylindre, tête et secteur) où se termine la partition.

- La ligne **Nombre total de secteurs physiques** indique le nombre de secteurs de la partition.
- **Géométrie physique** indique le nombre total de cylindres, têtes et secteurs du disque physique sur lequel réside la partition.

Pages d'infos spécifiques aux systèmes de fichiers

La dernière page de la boîte de dialogue **Informations sur la partition** correspond au système de fichiers utilisé par la partition sélectionnée. Par exemple, si le système de fichiers est FAT ou FAT32, la page s'appelle **Infos sur la FAT**; si le système de fichiers est NTFS, elle s'appelle **Infos sur NTFS** et ainsi de suite.


Analyse des erreurs d'un disque

MS ScanDisk est un utilitaire inclus avec Windows 9x et Windows Me, exécutable à partir de PartitionMagic. ScanDisk analyse une partition pour y détecter d'éventuelles erreurs et les corrige. L'opération Vérifier détecte également les erreurs mais ne les corrige pas dans les partitions FAT ou FAT32.

Si vous exécutez un système Windows NT, vous pouvez exécuter Windows CHKDSK à partir de PartitionMagic. L'interface de CHKDSK est différente de ScanDisk. Consultez la documentation relative à Windows pour plus d'informations sur CHKDSK.


- 1 Sélectionnez le disque dont vous souhaitez analyser les erreurs.
 - ScanDisk analyse uniquement les partitions comportant des lettres d'unité. Il n'analyse pas les partitions cachées, les partitions étendues, l'espace non alloué, ni les partitions utilisant un système de fichiers non géré par le système d'exploitation actif.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ MS ScanDisk (ou Windows CheckDisk) dans la barre de menus.

La boîte de dialogue ScanDisk apparaît.



- 3 Dans la zone de texte Type d'analyse, cliquez sur Standard ou Minutieuse).
 Minutieuse analyse la partition pour vérifier si elle contient des secteurs endommagés.
- **4** (Facultatif) Cliquez sur Corriger automatiquement les erreurs.
- **5** Cliquez sur **Démarrer**.

Lorsque ScanDisk a terminé, la boîte de dialogue **ScanDisk Results** (résultats de l'analyse) affiche les informations sur les erreurs éventuelles de la partition ainsi que d'autres statistiques sur le disque, telles que l'espace disque total, le nombre d'octets dans les secteurs défectueux et le nombre total d'unités d'allocation.



Pour plus d'informations sur MS ScanDisk, consultez l'aide de Windows.

Défragmentation d'unités

Le Défragmenteur de disque est un utilitaire Windows auquel vous pouvez accéder à partir de PartitionMagic pour analyser et défragmenter les unités dTD0c0.4.9(un dTD0ci)6.5(sq)D0cue du

Dans l'écran principal de PartitionMagic, cliquez sur **Partition** ➤ **Défragmenteur de disque**.

Sélectionnez une partition et cliquez sur **Action** ➤ **Analyser** ou **Défragmenter**.

Pour plus d'informations sur le Défragmenteur de disque, consultez l'aide de Windows.

Opérations avancées sur le disque

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Changement d'une lettre d'unité
- Analyse des secteurs défectueux
- Masquage et affichage des partitions
- Redimensionnement du répertoire racine
- Désignation d'une partition active
- Redimensionnement des clusters

Changement d'une lettre d'unité

L'opération Changer la lettre d'unité permet de changer la lettre d'unité attribuée à toute partition visible et prise en charge par Windows NT/2000/XP. Si vous utilisez Windows 9x ou Windows Me, cette opération n'est pas disponible.

- 1 Sélectionnez la partition dont vous souhaitez changer la lettre d'unité.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Changer de lettre d'unité.

La boîte de dialogue **Changer de lettre d'unité** apparaît.



- **3** Dans la zone **Nouvelle lettre d'unité**, entrez ou sélectionnez la lettre d'unité que vous souhaitez associer à la partition.
- 4 Cliquez sur OK.

Analyse des secteurs défectueux

L'opération Analyser les secteurs défectueux permet de détecter les secteurs des partitions FAT ou FAT32 marqués comme défectueux et de récupérer les secteurs utilisables.

Les systèmes de fichiers FAT et FAT32 allouent de l'espace disque pour le stockage de fichiers dans des unités appelées clusters, qui sont composées d'un nombre fixe de secteurs. Dans la mesure où le système de fichiers FAT ou FAT32 recherche les secteurs défectueux au niveau des clusters, tout le cluster est marqué comme défectueux même si le problème se situe dans un seul secteur. Pour savoir si une partition contient des clusters défectueux, utilisez l'option **Propriétés**. Pour plus d'informations, consultez la section « Obtention d'informations sur les partitions », page 59.

Par mesure de sécurité, lorsque vous déplacez ou redimensionnez une partition ou lorsque vous augmentez la taille d'un cluster, PartitionMagic marque tous les nouveaux clusters contenant une partie des anciens clusters défectueux comme défectueux (même si ces clusters ne contiennent pas de secteurs défectueux). De même, lorsque vous diminuez la taille des clusters d'une partition, PartitionMagic divise les secteurs défectueux en plusieurs clusters défectueux. Si, une fois ces tâches effectuées, PartitionMagic signale des secteurs défectueux, vous pouvez exécuter l'opération Analyser les secteurs défectueux et récupérer les bons secteurs marqués comme défectueux.

- **1** Sélectionnez la partition à analyser.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Analyser les secteurs défectueux.

La boîte de dialogue **Analyser les secteurs défectueux** apparaît et explique que PartitionMagic va analyser les secteurs marqués comme défectueux et les récupérer s'ils ne contiennent pas de secteurs défectueux.

3 Pour poursuivre l'analyse, cliquez sur **OK**.

Certains secteurs marqués comme défectueux sont « moyennement défectueux », c'est-à-dire que le secteur fonctionne tantôt bien, tantôt mal. L'opération Analyser les secteurs défectueux peut marquer un secteur moyennement défectueux comme bon. Si ce secteur échoue par la suite, vous risquez de perdre des données. La plupart des disques durs actuels présentent rarement des secteurs défectueux, car ils les détectent et les réassignent automatiquement. Si des erreurs de secteurs défectueux apparaissent sur un disque dur récent, il est recommandé de remplacer le disque.

Masquage et affichage des partitions

L'opération Cacher la partition permet de protéger les partitions contre tout accès par un utilisateur non autorisé. Elle s'applique aux partitions FAT, FAT32 et NTFS.

Lorsque vous cachez une partition, aucune lettre d'unité ne lui sera attribuée au prochain amorcage de l'ordinateur.

- 1 Sélectionnez la partition que vous souhaitez cacher.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Cacher la partition (ou Afficher la partition)

Si vous ne travaillez pas sous Windows NT/2000/XP, l'affichage de plusieurs partitions principales risque de bloquer l'amorçage du système.

- La boîte de dialogue **Cacher la Partition** s'affiche, vous avertissant que des lettres d'unité peuvent changer.
- **3** Pour confirmer que vous souhaitez cacher la partition, cliquez sur **OK**.

Sous Windows 9x et Windows Me, le masquage et l'affichage des partitions peut modifier les lettres d'unité des autres partitions. Dans ce cas, l'ordinateur risque de ne pas redémarrer et les applications de ne pas s'exécuter. PowerQuest vous recommande d'autoriser DriveMapper à mettre à jour automatiquement les références des lettres d'unité modifiées à la suite du masquage ou de l'affichage des partitions.

Si le disque dur comporte plusieurs partitions principales, par défaut une seule sera visible. Lors de l'opération Désigner la partition active, PartitionMagic affiche la partition principale sélectionnée et cache les autres partitions principales. Il est recommandé de ne pas afficher plusieurs partitions principales, bien que cela soit possible.

Si vous travaillez sous Windows NT/2000/XP, les partitions ne sont pas cachées automatiquement ; par conséquent, vous pouvez avoir plusieurs partitions principales visibles.

Redimensionnement du répertoire racine

L'opération Redimensionner le répertoire racine permet de modifier le nombre maximal d'entrées susceptibles d'être placées dans le répertoire racine d'une partition FAT. Le nombre d'entrées sur le répertoire racine est défini au moment où la partition est formatée ; la limite ne s'étend pas automatiquement comme c'est le cas dans un sous-répertoire ou dans une partition FAT32. Augmentez ce nombre si vous utilisez des noms de fichier Microsoft longs dans le répertoire racine. Cette opération n'a aucune incidence sur les données de la partition.

- 1 Sélectionnez la partition dont vous souhaitez redimensionner le répertoire racine.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Redimensionner le répertoire racine.

La boîte de dialogue **Redimensionner le répertoire racine** apparaît, indiquant le nombre d'entrées utilisées et le nombre maximal actuel d'entrées.



- 3 Dans la boîte de dialogue Nouveau nombre maximal d'entrées, entrez ou sélectionnez le nombre d'entrées que vous souhaitez attribuer au répertoire racine.
 Le nombre entré sera arrondi à un nombre préservant l'alignement actuel des clusters.
- 4 Cliquez sur OK.

Il arrive que le redimensionnement du répertoire racine déplace les premiers fichiers de la partition (tels que les fichiers IO.SYS et MSDOS.SYS si la partition contient un système d'exploitation). Si le répertoire racine se trouve sur une partition d'amorçage et que celle-ci ne s'amorce pas après le redimensionnement du répertoire racine, exécutez SYS.COM pour replacer les fichiers déplacés à l'avant du disque.

Désignation d'une partition active

L'opération Désigner la partition active permet de rendre active une partition (partition à partir de laquelle est amorcé l'ordinateur). PowerQuest offre plusieurs outils permettant d'activer une partition : PartitionMagic (version Windows et version disquettes de secours), BootMagic, PQBoot et PQBoot pour Windows. Cette section explique comment changer de partition active à l'aide de PartitionMagic.

Un disque dur ne peut comporter qu'une seule partition active à la fois. Pour amorcer l'ordinateur à partir d'une partition, celle-ci doit être sur le premier disque et contenir un système d'exploitation. Lorsque l'ordinateur démarre, il lit la table de partitions du premier disque afin de trouver la partition active et de s'amorcer à partir de cette partition.

IMPORTANT! Pour désigner une partition active, celle-ci doit être amorçable. Si la partition n'est pas amorçable ou si vous n'êtes pas certain qu'elle l'est (avant l'installation d'un système d'exploitation, par exemple), conservez une disquette ou un CD amorçable à portée de main.


Pour installer un système d'exploitation sur une partition, il faut que celle-ci soit active.

PartitionMagic cache les autres partitions principales FAT, FAT32 et NTFS (contrairement à Windows 9x et aux programmes DOS FDISK qui ne peuvent pas cacher ni afficher les partitions). Le masquage des autres partitions principales permet d'installer facilement plusieurs systèmes d'exploitation et de choisir celui que vous souhaitez désigner comme actif. Si, par exemple, vous avez Windows 95 et que vous souhaitez installer Windows NT dans une partition séparée, vous pouvez réduire la partition de Windows 95, créer une autre partition principale, la désigner comme partition active, puis réamorcer le système à partir des disquettes d'installation Windows NT.

- 1 Sélectionnez la partition que vous souhaitez désigner comme active.
- 2 Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Désigner la partition active dans le menu contextuel.

(Sous Windows NT/2000/XP uniquement) Dans une configuration comportant à la fois des disques durs IDE et SCSI, Windows ne reconnaît pas toujours l'unité d'amorçage comme premier disque. PartitionMagic affiche les unités dans l'ordre indiqué par Windows. Votre unité d'amorçage peut, par conséquent, correspondre à l'unité 1, 2, etc. Par ailleurs, PartitionMagic peut vous signaler à tort qu'il n'existe aucune partition active. Assurez-vous d'avoir correctement identifié l'unité d'amorçage.

La boîte de dialogue **Désigner la partition active** apparaît.



3 Cliquez sur OK.

Redimensionnement des clusters


L'opération Redimensionner les clusters permet de modifier la taille des clusters sur les partitions FAT, FAT32 et NTFS. La réduction de la taille des clusters peut vous permettre de récupérer de l'espace disque gaspillé.

Si vous avez converti des partitions FAT ou FAT32 au format NTFS au cours de la mise à niveau du système d'exploitation ou d'une conversion de système de fichiers, l'adoption de clusters de 4 Ko vous permettra de récupérer les performances perdues en raison de l'insuffisance des clusters de 512 octets.

Tous les fichiers sont stockés dans des unités d'allocation appelées clusters. Au moins un cluster est alloué à chaque fichier d'une partition. La taille d'une partition détermine la taille des clusters. Tout fichier dont la taille ne correspond pas à un multiple exact de la taille des clusters de la partition où il se trouve comprendra de l'espace gaspillé. Plus la partition est grande, plus les clusters sont grands et plus l'espace perdu est important. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Utilisation efficace de l'espace disque » de l'aide.

- 1 Sélectionnez la partition dont vous souhaitez redimensionner les clusters.
- **2** Cliquez sur Partition ➤ Avancées ➤ Redimensionner les clusters.

La boîte de dialogue **Redimensionner les clusters** apparaît.



Pour chaque taille de cluster, PartitionMagic affiche les éléments suivants :

- Un graphique à barres et des pourcentages représentent la quantité d'espace qui pourrait être utilisée et celle qui serait gaspillée si vous choisissiez cette taille de cluster pour la partition sélectionnée.
- L'espace gaspillé (en mégaoctets).
- La plage des tailles de partition autorisées (en mégaoctets) ou d'autres informations.
- Si un cluster nécessite une partition trop petite pour les données et les fichiers sur la partition, la mention « Non autorisé » apparaît dans la colonne Notes. La mention « Non activée » apparaît dans la colonne Notes de la taille de cluster 64 Ko car elle est uniquement utilisée pour Windows NT/2000/XP. Vous pouvez activer la taille de cluster 64 Ko, mais cela n'est pas recommandé. Pour plus d'informations, consultez la section « Autoriser les clusters FAT de 64 Ko pour Windows NT/Windows 2000/XP », page 23.

La partie inférieure de la boîte de dialogue **Redimensionner les clusters** affiche les informations sur les tailles de cluster actuelle et nouvelle et sur les tailles de partition actuelle et nouvelle (en fonction de la nouvelle taille de cluster).

3 À l'aide des informations de la boîte de dialogue, décidez de la taille de cluster que vous souhaitez (et pouvez) utiliser, puis sélectionnez-la dans la liste déroulante **Nouvelle taille des clusters**.

PartitionMagic applique les limites de tailles définies pour les partitions et les clusters. Vous ne pouvez pas sélectionner une taille de cluster non valide pour la partition sélectionnée.

Il est déconseillé d'utiliser la plus petite taille de cluster sur des partitions contenant un seul gros fichier, tel qu'une base de données ou un fichier d'échange.

Si vous choisissez une taille de cluster plus petite, cela peut réduire la taille de la partition et créer de l'espace non alloué à côté de la partition. Vous pouvez utiliser cet espace non alloué pour créer une partition.

Les partitions FAT16 sont redimensionnées automatiquement pour s'adapter à la taille des clusters.

AVERTISSEMENT! Si vous ne disposez pas de Windows NT, de Windows 2000 ou de Windows XP, ne choisissez pas la taille de cluster 64 Ko. Les partitions de ce type sont incompatibles avec Windows 9x set DOS.

4 Cliquez sur OK.

Tailles de clusters par défaut

La taille des clusters d'une partition est définie par l'opération FORMAT de DOS, en fonction de la taille de la partition, comme indiqué dans les tableaux qui suivent.

Tailles de cluster FAT	par défaut sous	DOS et Windows
------------------------	-----------------	----------------

Taille de la partition (en Mo)	Type de FAT	Secteurs par cluster	Taille des clusters
0-15	12 bits	8	512 octets
16-127	16 bits	4	2 Ko
128-255	16 bits	8	4 Ko
256-511	16 bits	16	8 Ko
512-1 023	16 bits	32	16 Ko
1 024-2 047	16 bits	64	32 Ko
2 048-4 096	16 bits	128	64 Ko*

^{*}Uniquement compatible avec Windows NT/2000/XP.

Tailles de cluster FAT32 par défaut sous Windows

Taille de la partition (en Go)	Secteurs par cluster	Taille des clusters
0,256- 8,01	8	4 Ko
8,02-16,02	16	8 Ko
16,03-32,04	32	16 Ko
> 32,04	64	32 Ko

Conversion de partitions

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Procédure de conversion des partitions
- Conversion des partitions FAT en FAT32
- Conversion des partitions FAT en NTFS
- Conversion des partitions FAT32 en FAT
- Conversion des partitions FAT32 en NTFS
- Conversion de partitions FAT/FAT32 en données alignées sur 4 Ko
- Conversion des partitions NTFS en FAT ou FAT32
- Conversion des partitions en partitions logiques ou principales

Procédure de conversion des partitions

Vous pouvez convertir les formats de système de fichiers suivants :

- partitions FAT en FAT32
- partitions FAT en NTFS (Windows NT/2000/XP uniquement)
- partitions FAT32 en FAT
- partitions FAT32 en NTFS (Windows 2000/XP uniquement)
- partitions FAT/FAT32 en données alignées sur 4 Ko
- partitions NTFS en FAT
- partitions NTFS en FAT32

Vous pouvez également convertir des partitions principales en partitions logiques et inversement.

IMPORTANT! Vous ne pouvez pas convertir des partitions FAT ou FAT32 en partitions NTFS si vous exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours.

IMPORTANT! Vous ne pouvez pas convertir le type de système de fichiers sur un disque compressé. Vous devez commencer par décompresser l'unité, pour ensuite pouvoir réaliser la conversion.

Les principales étapes de la conversion (1 à 5) sont décrites ci-dessous. Cependant, vous devez connaître certaines informations propres à chaque type de système de fichiers avant de commencer toute conversion. Reportez-vous au paragraphe approprié avant de réaliser la conversion.

- 1 Sélectionnez la partition à convertir.
- **2** Cliquez sur **Partition** ➤ **Convertir**.

La boîte de dialogue **Convertir la partition** apparaît.





Après avoir cliqué sur **OK**, si aucune opération n'est en attente et si Windows NT peut verrouiller la partition (aucun fichier ouvert), le système de fichiers FAT est converti. Si des opérations sont en attente, vous devez les appliquer avant d'effectuer la conversion de FAT en NTFS. Si vous ne le faites pas, un message vous demandant si vous souhaitez appliquer les modifications maintenant avant de convertir votre fichier FAT s'affiche. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications et poursuivre la conversion.

Si des fichiers sont ouverts, un message indique que l'utilitaire de conversion ne parvient pas à avoir un accès exclusif à l'unité et vous demande si vous souhaitez effectuer la conversion immédiatement. Si vous tapez O, l'ordinateur est arrêté et la conversion est effectuée au redémarrage.

Conversion des partitions FAT32 en FAT

En raison du mode d'allocation d'espace disque par les systèmes de fichiers FAT, la partition doit disposer d'au moins 300 à 400 Mo d'espace inutilisé pour que la conversion puisse s'effectuer. La partition doit contenir moins de 1,7 Go de données, car la taille des partitions FAT est limitée à 2 Go. Si la commande est estompée dans la boîte de dialogue, vous devez supprimer des données pour qu'elle soit activée.

Si l'option de menu FAT est estompée, la partition FAT32 contient plus de 2 Go de données. Si la taille de la partition est supérieure à 2 Go mais que la partition contient moins de 2 Go de données, vous pouvez convertir la partition (sans perte de données), mais la nouvelle partition fera 2047 Mo.

Au cours de la conversion, PartitionMagic peut signaler un nombre trop élevé d'entrées dans le répertoire racine (le nombre maximal d'entrées du répertoire racine d'une partition FAT est limité, ce qui n'est pas le cas pour les partitions FAT32). Dans ce cas, déplacez ou copiez certains fichiers du répertoire racine vers un autre emplacement, puis recommencez la procédure de conversion.

Conversion des partitions FAT32 en NTFS

Cette conversion n'est possible que sous Windows 2000 et Windows XP.

L'opération Convertir FAT32 en NTFS lance l'utilitaire de conversion de Microsoft pour convertir une partition FAT32 en NTFS. Vous devez utiliser Windows 2000/XP pour effectuer cette conversion.

Sachez que les données d'une partition NTFS ne seront pas accessibles si vous amorcez l'ordinateur sous DOS. Windows 9x ou Windows Me.

Les étapes de cette procédure sont répertoriées page 76.

Après avoir cliqué sur **OK**, si aucune opération n'est en attente et que Windows 2000/XP peut verrouiller la partition (aucun fichier ouvert), la partition FAT32 est convertie. Si des opérations sont en attente, vous devez les appliquer avant d'effectuer la conversion de FAT32 en NTFS. Si vous ne le faites pas, un message vous demande si vous souhaitez appliquer les modifications maintenant avant de convertir votre partition FAT. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications et poursuivre la conversion.

Si des fichiers sont ouverts, un message indique que l'utilitaire de conversion ne parvient pas à avoir un accès exclusif à l'unité et vous demande si vous souhaitez effectuer la conversion immédiatement. Si vous entrez O, l'ordinateur est arrêté et la conversion est effectuée au redémarrage.

Conversion de partitions FAT/FAT32 en données alignées sur 4 Ko

À la différence d'une partition NTFS, le premier cluster d'une partition FAT ou FAT32 n'est pas placé au début de la partition. Tous les clusters d'une partition FAT sont placés après un groupe de secteurs désignés comme la zone du système de fichiers. Comme le nombre de secteurs utilisés par cette zone varie, le premier cluster n'a pas d'emplacement standard.

Lors de la conversion de FAT en FAT32 ou en NTFS, tous les secteurs de la zone du système de fichiers doivent être convertis en clusters. La taille des clusters de la partition NTFS obtenue dépend du nombre de secteurs de la zone de système de fichiers. Si le nombre de secteurs dans la zone système est un multiple de huit, la taille des clusters de la partition NTFS peut atteindre 4 Ko (8 secteurs x 512 octets par secteur). Si le nombre de secteurs n'est pas un multiple de huit, une taille de cluster plus petite doit être adoptée lors de la conversion en NTFS.

Lorsque vous convertissez une partition FAT ou FAT32 en données alignées sur 4 Ko, l'opération vérifie si le nombre de secteurs de la zone système est un multiple de huit. Si tel n'est pas le cas, elle ajuste la valeur en augmentant le nombre de secteurs dans la zone de système de fichiers et en décalant, si besoin, tous les clusters de données. Ainsi, si vous décidez de convertir la partition en NTFS par la suite, vous pourrez avoir des clusters de 4 Ko dans la partition obtenue.

Conversion des partitions NTFS en FAT ou FAT32

La conversion d'une partition NTFS en FAT permet d'accéder au contenu de la partition à partir de DOS et de Windows 9x/Me/NT/2000/XP.

La conversion d'une partition NTFS en FAT32 permet d'accéder au contenu de la partition à partir de Windows 95b/98/Me/2000/XP. En revanche, la partition FAT32 ne sera pas accessible à partir de Windows 95a ou de Windows NT.

IMPORTANT! Lors de la conversion NTFS en FAT, vous perdrez des informations relatives au système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section « Données NTFS perdues lors de la conversion en FAT ou FAT32 », page 81.

Si la conversion échoue lorsque vous appliquez les modifications, consultez la liste ci-dessous pour connaître les causes possibles.

Restrictions relatives à la conversion des partitions NTFS en FAT ou FAT32

NTFS est un système de fichiers plus perfectionné que FAT et FAT32. Par conséquent, selon les fonctions NTFS utilisées sur la partition, le type de données et la taille de la partition, la conversion risque de ne pas se terminer correctement.

Si vous recevez un message d'erreur et que la conversion s'arrête, cela est généralement dû aux raisons suivantes :

- La taille de partition actuelle ne convient pas au système de fichiers cible de la conversion. Une partition FAT32 doit être supérieure à 256 Mo et une partition FAT doit être inférieure à 2 Go.
- Certaines données de la partition NTFS se trouvant en mémoire n'ont pas encore été écrites sur le disque dur.
- La partition NTFS de Windows 2000/XP contient des fichiers compressés ou éparpillés, des points d'analyse ou des fichiers cryptés. Dans ces cas, vous pouvez décompresser et/ou déplacer (ou supprimer) les fichiers éparpillés, puis relancer la conversion.
- Le système de fichiers contient des erreurs telles que des clusters perdus et des fichiers à liens croisés. Vous pouvez résoudre ces problèmes, puis retenter la conversion.
- Il n'y a pas assez d'espace temporaire dans la partition pour effectuer la conversion.
 La conversion fait appel au système NTFS et aux fichiers système FAT32 jusqu'à ce
 qu'elle se termine. De plus, certaines données des services de réplication de fichiers
 (FRS, File Replication Services) NTFS doivent être déplacées vers des clusters
 externes et enregistrés.

Données NTFS perdues lors de la conversion en FAT ou FAT32

Si vous parvenez à terminer la conversion NTFS en FAT ou FAT32, il se peut qu'apparaisse un avertissement concernant la qualité des données et la perte de fonctions, selon les fonctions utilisées sur la partition, le type de données et la taille de la partition.

Avertissement

Description

Erreur

La conversion n'est pas autorisée. La partition convertie utilisant des fonctions avancées de NTFS, il se peut que vous perdiez des fonctions et des données involontairement. Vous recevrez un message d'erreur dans les cas suivants :

- Il y a plusieurs flux de données pour un fichier.
- · Tous les liens.
- Tous les attributs étendus.
- Tous les attributs utilisateur des fichiers.
- Entrées de périphérique.
- Le volume contient des fichiers incomplets. La présence d'un fichier éparpillé, à l'exception des fichiers des secteurs défectueux, interrompt la conversion.

Avertissement

La conversion est autorisée. Même si un avertissement de conversion n'est pas aussi grave qu'un message d'erreur, il se peut que vous perdiez des fonctions NTFS qui ne sont pas prises en charge dans le format FAT ou FAT32. Vous recevrez un avertissement de conversion dans les cas suivants :

- Quotas d'utilisation du disque Le système NTFS peut limiter l'espace disque disponible pour un utilisateur. Après conversion, tous les utilisateurs auront accès à tout l'espace libre du disque dur.
- Listes de contrôle d'accès Il s'agit d'un attribut de fichier qui répertorie tous les utilisateurs autorisés à accéder à un fichier donné. Après conversion, tous les utilisateurs auront accès à tous les fichiers.
- Index des listes de contrôle d'accès Liste des fichiers faisant l'objet de droits d'accès particuliers. Après conversion, tous les utilisateurs auront accès à tous les fichiers.
- Fichier d'index FAT Ce fichier est parfois créé sur les ordinateurs Windows 2000. Après conversion, toutes les indexations de mots clés seront perdues.
- Anciennes versions de fichiers Le système NTFS peut conserver des versions de fichiers. Cependant, seule la version actuelle du fichier est convertie et enregistrée.



Conversion des partitions en partitions logiques ou principales

Nous vous recommandons de convertir une partition principale en partition logique si vous avez atteint la limite des partitions principales sur votre disque dur. Si vous créez une partition logique, PartitionMagic la place automatiquement dans une partition étendue. Vous pouvez alors créer des partitions logiques supplémentaires dans cette partition étendue, en développant le nombre maximal de partitions sur le disque.

Nous vous recommandons de convertir une partition logique en partition principale si vous prévoyez d'installer un système d'exploitation sur celle-ci. Pour être amorçable, cette partition doit être une partition principale.

IMPORTANT! Si vous convertissez une partition principale active (par exemple votre partition système Windows NT/2000/XP) en partition logique, l'ordinateur ne s'amorcera pas à partir du disque dur.

- **5** Sélectionnez la partition à convertir.
- Dans la barre d'outils, cliquez sur Partition ➤ Convertir.
 La boîte de dialogue Convertir la partition apparaît.



- **7** Cliquez sur **Principale** ou **Logique**.
- 8 Cliquez sur OK.

Vous ne pouvez pas convertir une partition principale en partition logique s'il existe une autre partition principale entre la partition choisie et une partition logique existante.

Vous ne pouvez pas convertir une partition logique en partition principale si, à l'issue de la conversion, plus de quatre partitions principales existent ou si la partition contient au moins une partition logique à gauche et au moins une partition logique à droite.

Utilisation des assistants

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Présentation
- Exécution des assistants
- Assistant Créer une nouvelle partition
- Assistant Créer une partition de sauvegarde
- Assistant Installer un nouveau système d'exploitation
- Assistant Redimensionner une partition
- Assistant Redistribuer l'espace libre
- Assistant Fusionner les partitions
- Assistant Copier la partition

È

Il exis

Clia

genu **Tâches**, choisissez la tâche à exécuter.

es modifications

ez fini d'utiliser un assistant, les modifications sont répercutées u disque et la liste des partitions de la fenêtre principale. toutefois pas prises en compte par le système tant que our appliquer les modifications au système, cliquez sur difications.

s les appliquer, cliquez sur **Général** ➤ **Annuler les** ière modification).

uvez en lancer d'autres ou effectuer d'autres er ou annuler toutes les modifications en attente

urtition

tition logique ou principale. loitation, consultez la section age 87.

Assistant Redimensionner une partition

L'Assistant Redimensionner une partition permet de modifier la taille d'une partition et d'indiquer les éventuelles répercussions sur les autres partitions du disque. Par exemple, si vous avez des partitions C: et D:, et si vous choisissez d'agrandir C:, l'assistant peut prélever de l'espace de D: et l'allouer à C:.

Pour plus d'informations sur le redimensionnement des partitions sans assistant, consultez la section « Redimensionnement et déplacement des partitions », page 29.

Assistant Redistribuer l'espace libre

L'Assistant Redistribuer l'espace libre répartit uniformément l'espace libre du disque dur entre les partitions. L'espace libre correspond à l'espace inutilisé au sein des partitions et à l'espace qui n'est alloué à aucune partition. Vous ne pouvez redistribuer l'espace libre que sur un seul disque dur à la fois. Il est impossible de redistribuer l'espace libre sur plusieurs disques.

Pour plus d'informations sur la redistribution de l'espace libre sans assistant, consultez la section « Redimensionnement et déplacement des partitions », page 29.

Assistant Fusionner les partitions

L'Assistant Fusionner les partitions permet de fusionner deux partitions FAT, FAT32 ou NTFS adjacentes. Vous devez choisir deux partitions, dont la première sera étendue pour inclure la seconde. Le contenu de la deuxième partition est ajouté à la première partition sous forme de répertoire.

PowerQuest vous recommande d'exécuter DriveMapper pour mettre à jour les références des lettres d'unité après avoir fusionné les partitions. L'assistant vous proposera d'exécuter DriveMapper automatiquement.

Assistant Copier la partition

L'Assistant Copier la partition permet de produire une copie exacte d'une partition. La copie présente la même taille et le même type de fichier que l'original et contient les mêmes données. Lorsque vous copiez une partition, vous devez indiquer le disque dur et l'espace non alloué où vous souhaitez placer la copie. Si nécessaire, l'assistant redimensionnera les partitions voisines afin de créer suffisamment d'espace pour effectuer la copie.

Utilitaires de PartitionMagic

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Changement des références de lettres d'unité à l'aide de DriveMapper
- Changement de partition amorçable avec PQBoot

Changement des références de lettres d'unité à l'aide de DriveMapper

Lorsque vous créez, fusionnez, supprimez, cachez et affichez des partitions, vos lettres d'unité peuvent être modifiées et les applications ne plus fonctionner car leurs raccourcis, fichiers d'initialisation et entrées de registre risquent de renvoyer à des lettres d'unité incorrectes. DriveMapper est un assistant qui permet une mise à jour aisée des références de lettres d'unité.

IMPORTANT! DriveMapper ne modifie pas les affectations de lettres d'unité. Il se contente de modifier les références à ces dernières, qui sont attribuées par le système d'exploitation.

DriveMapper s'exécute automatiquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Vous appliquez à votre système des modifications qui changent les affectations de lettres d'unité.
- Vous travaillez sous Windows 95 ou Windows 98.
- Le disque dur contient uniquement des partitions FAT ou FAT32.
- Vous disposez d'un seul lecteur de CD-ROM et d'une seule unité amovible.

Pour exécuter DriveMapper manuellement :

1 Dans la fenêtre principale de PartitionMagic, cliquez sur Outils ➤ DriveMapper.

Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer** (dans la barre des tâches de Windows) ➤ **Programmes** ➤ **PowerQuest PartitionMagic 8.0** ➤ **Outils de PartitionMagic 8.0** ➤ **DriveMapper**.

Si vous utilisez Windows NT ou Windows 2000/XP Professionnel comme seul système d'exploitation, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Modifier la lettre de lecteur** plutôt que DriveMapper. La fonction **Modifier la lettre de lecteur** permet d'attribuer des lettres d'unité permanentes à vos partitions afin que l'ajout et la suppression de partitions ne modifient pas les affectations de lettres d'unité. Si vous fusionnez ou divisez des partitions, les lettres d'unité changeront même si vous utilisez Windows NT/2000/XP et la fonction Modifier la lettre de lecteur.

Si vous avez installé un autre Bureau sous Windows 9x et que les fichiers résident dans une unité autre que celle des fichiers système Windows, DriveMapper risque de ne pas mettre à jour les chemins d'accès. DriveMapper est un programme Windows et ne peut s'exécuter que sous ce système d'exploitation. Si la lettre de l'unité qui contient vos fichiers de Bureau a été changée, vous ne pourrez peut-être pas lancer Windows.

Pour plus d'informations sur l'attribution des lettres d'unité par les systèmes d'exploitation, consultez le deuxième paragraphe de la section « Attribution d'une lettre d'unité au lecteur de CD-ROM », page 133.

Utilisation de DriveMapper avec plusieurs systèmes d'exploitation

Si vous exécutez plusieurs systèmes d'exploitation, il est préférable de réinstaller les applications plutôt qu'utiliser DriveMapper. L'emploi de DriveMapper dans un environnement à plusieurs systèmes d'exploitation est difficile et susceptible de provoquer des erreurs pour les raisons suivantes :

- Les lettres d'unité sont affectées en fonction des systèmes de fichiers pris en charge par un système d'exploitation donné. Si vous ne placez pas toutes les partitions FAT32 et NTFS après toutes les partitions FAT, les lettres d'unité changent en fonction du système d'exploitation en cours d'exécution et DriveMapper risque de ne pas pouvoir identifier correctement les modifications à apporter.
- Les paramètres de registre sont modifiés uniquement pour le système d'exploitation en cours. Si vous exécutez DriveMapper manuellement à partir d'un autre système d'exploitation, les références des fichiers auront déjà été modifiées dans le système d'exploitation en cours et de nouvelles modifications risquent d'introduire des erreurs dans les autres systèmes d'exploitation.
- Lorsque DriveMapper est en cours d'exécution, les fichiers contenus dans les
 partitions cachées ne sont pas mis à jour. Si vous utilisez plusieurs partitions
 principales pour des systèmes d'exploitation différents, il se peut que seule la
 partition principale active soit visible et donc mise à jour.

Changement des lettres d'unité dans l'ordre correct

DriveMapper doit modifier les lettres d'unité dans un ordre logique pour éviter de détruire les références d'origine qui servent à modifier d'autres lettres d'unité.

Par exemple, supposons que vous ayez deux partitions sur votre disque dur (une partition principale C: et une partition logique D:) et un lecteur de CD-ROM E:. Si vous créez une partition logique entre C: et D:, la lettre d'unité D: deviendra E: et la lettre d'unité E: deviendra F:. Toutefois, les références dans certains fichiers (tels que les raccourcis) indiqueront toujours les anciennes affectations de lettre. DriveMapper doit d'abord faire passer les références de la lettre d'unité E: à F:, puis celles de l'unité D: à E:.

DriveMapper effectue automatiquement ces remplacements dans l'ordre adéquat. PowerQuest vous recommande vivement d'appliquer les modifications dans l'ordre adopté par Drive Mapper.

Changement de partition amorçable avec PQBoot

PQBoot est un outil permettant de basculer facilement et rapidement entre des partitions principales amorçables. Vous pouvez utiliser PQBoot si vous modifiez rarement la partition active et ne souhaitez pas vous servir de BootMagic ou si vous ne pouvez pas recourir à BootMagic car l'ordinateur contient uniquement des partitions NTFS. Vous pouvez également utiliser PQBoot pour Windows en conjonction avec BootMagic pour créer un environnement « d'amorçage unique », dans lequel vous amorcez à partir d'un système d'exploitation différent, puis revenez automatiquement au système d'origine lors du redémarrage suivant.

Pour plus d'informations sur BootMagic, consultez la section « PowerQuest BootMagic », page 95.

PQBoot pour Windows


Vous pouvez utiliser PQBoot pour Windows en conjonction avec PowerQuest BootMagic pour basculer vers un autre système d'exploitation sans modifier les paramètres de configuration de BootMagic.

Il est également possible d'utiliser PQBoot sans installer BootMagic. Les paramètres adoptés sont alors « permanents » ; ils restent en vigueur tant que vous ne réexécutez pas PQBoot ou ne changez pas de partition active à l'aide de PartitionMagic.

1 Cliquez sur Démarrer ➤ Programmes ➤ PowerQuest PartitionMagic 8.0 ➤ Outils de PartitionMagic 8.0 ➤ PQBoot pour Windows.

Sous Windows 95/98Me, PQBoot pour Windows s'exécute uniquement si PQVXD.VXD se trouve dans le même répertoire que PQBOOT32.EXE.

PQBoot pour Windows affiche les partitions principales du premier disque dur.



- **2** Choisissez la partition vers laquelle vous souhaitez effectuer l'amorçage.
 - PQBoot pour Windows permet de choisir une partition qui ne comprend aucun système d'exploitation. Si la partition active ne comporte aucun système d'exploitation, vous devez disposer de plusieurs disquettes de secours ou d'une disquette d'amorçage pour effectuer les opérations.
- **3** Cliquez sur **Redémarrer maintenant** pour réamorcer immédiatement vers la nouvelle partition ou cliquez sur **Redémarrer plus tard** pour amorcer vers cette partition lors du prochain démarrage de l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur OK.
- **5** Si vous sélectionnez l'option **Redémarrer maintenant**, un message de confirmation apparaît. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Lorsque vous redémarrez, PQBoot active la partition sélectionnée et masque les autres partitions principales sur le disque dur.

PQBoot pour DOS

- Activez une invite DOS. Accédez au répertoire contenant le fichier PQBOOT.EXE ou PQBOOTX.EXE.
- **2** Entrez PQBOOT ou PQBOOTX, puis appuyez sur <Entrée>.

Utilisez PQBOOT si vous avez besoin d'un exécutable compact et rapide qui tienne sur une disquette. Tenez toutefois compte du fait que PQBOOT risque de ne pas fournir les noms de volume corrects pour les partitions FAT ou FAT32 et que les noms de volume pour les partitions NTFS ne sont pas affichés.

Utilisez PQBOOTX si la taille et la rapidité de l'exécutable ne sont pas déterminants. PQBOOTX affiche le nom de volume des partitions FAT, FAT32 et NTFS.

PQBoot affiche la liste de toutes les partitions principales.

- **3** Entrez le numéro d'ID de la partition (indiqué dans la première colonne) que vous souhaitez désigner comme partition principale amorçable.
- **4** Appuyez sur <Entrée>.

PQBoot active la partition et redémarre l'ordinateur. Si vous avez besoin que plusieurs partitions principales soient visibles sous Windows NT, vous devez exécuter PQBoot avec le commutateur /M.

Commutateurs de ligne de commande PQBoot pour DOS

PQBoot pour DOS offre plusieurs commutateurs de ligne de commande qui peuvent vous être utiles lorsque vous connaissez le numéro d'ID ou le nom de volume de la partition à activer. Pour utiliser un commutateur, exécutez PQBoot à partir d'une invite DOS.

Commutateur	Description
/A: <numéro ou nom></numéro 	Active une partition sans réamorçage.
/M	Gère l'état caché ou visible de chaque partition. Si vous avez une installation Windows NT qui recherche plusieurs partitions principales visibles, vous devez exécuter PQBoot avec le commutateur /M.
/P: <numéro></numéro>	Sélectionne la partition active en utilisant le numéro d'ID de la partition.
/S	Affiche les informations sur la partition, notamment le numéro d'ID et le nom de volume.
/V: <nom></nom>	Sélectionne la partition active en utilisant son nom de volume.
/?	Affiche une brève description des commutateurs, accompagnée d'exemples d'utilisation.

Par exemple, pour activer la deuxième partition amorçable disponible sans redémarrer l'ordinateur, entrez PQBOOTX /P:2 /A.

Exécution de PQBoot pour DOS avec des commutateurs de ligne de commande

- 1 Activez une invite DOS.
- **2** Modifiez le répertoire contenant PQBoot (habituellement C:\PROGRAM FILES\POWERQUEST\PARTITIONMAGIC 8.0\DOS).
- **3** (*DOS*) Entrez PQBOOT commutateur ou PQBOOTX commutateur (où *commutateur* correspond au commutateur approprié).

PowerQuest BootMagic

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- · Mise en route
- Configuration de BootMagic
- Définition de mots de passe BootMagic
- Ajout d'un système d'exploitation au Menu BootMagic
- Suppression d'une option du Menu BootMagic
- Modification des propriétés d'une option du menu
- Définition d'un système d'exploitation par défaut
- Amorçage à partir d'un deuxième disque dur
- Définition du délai de démarrage
- Désactivation de BootMagic
- Utilisation du Menu BootMagic
- Utilisation de BootMagic pour installer des systèmes d'exploitation
- Dépannage

et

Grâce autre, el

me est directement accessible en cas de besoin.

n requise pour BootMagic

ndique la configuration minimale requise et recommandée pour tMagic.

Configuration requise

entium

o pour Windows 9x, Me; 128 Mo pour ws NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP

tte 3,5 pouces

98, Windows Me, Windows NT 4.0, XP

Systèmes d'exploitation pris en charge

BootMagic peut être configuré pour effectuer des amorçages vers les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 98
- Windows 95
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows NT 3.51
- Windows 3.x (doit être installé avec DOS 5 ou une version ultérieure)
- MS-DOS 5.0 ou version ultérieure

- Windows 2000
- Windows XP
- PC-DOS 6.1 ou version ultérieure
- Open DOS
- Linux
- BeOS
- La plupart des autres versions de DOS

Installation de BootMagic

Vous pouvez installer BootMagic à partir de Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professionnel et Windows XP.

- 1 Insérez le CD de PartitionMagic dans le lecteur.
- 2 Cliquez sur **BootMagic** dans l'écran de configuration de PartitionMagic, puis cliquez sur **Installer** pour lancer le programme d'installation de BootMagic.
- **3** Suivez les instructions à l'écran.

BootMagic peut être installé sur n'importe quelle partition FAT ou FAT32 (principale ou logique). Si le système comporte uniquement des partitions NTFS, consultez la section « Installation de BootMagic sur un système NTFS », page 98 ou envisagez d'utiliser PQBoot pour Windows au lieu de BootMagic. Pour plus d'informations, consultez la section « PQBoot pour Windows », page 92.

4 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Précédent** ➤ **Quitter** pour fermer l'écran de configuration.

te du ploit s fac sélet

des, elles doivent être der d'ajouter ou de supprimer one des systèmes d'exploitation de passe, de définir un nouveau d'exploitation par défaut.

l'iden ditions non associées à des systèmes du système d'exploitation correct » de ur plu mations sur l'utilisation du programme de « Con dation de BootMagic », page 101 de ce guide

effectuées, cliquez sur Enregistrer/Quitter. deux enu BootMagic apparaît. Pour lancer un l'option spondante dans le Menu BootMagic.

s la partition que prend BootMagic sans désinstaller préalable.

agic sur un système N

Aécuter à partir d'une partition FA

T32. Si vous exécutez

demes d'exploitation Windows NT, il

de dur soient au format NTFS. Pour utilis

ez créer une partition FAT (ou FAT32), instatogiciel de sorte qu'il ne cache pas la partition FA

après.

T32. Si vous exécutez

ble que toutes les

Magic sur un système

Magic sur celle-ci et

cédure à suivre est

après.

harrez PartitionMagic.

Cliquez avec le bouton droit sur la première partition NTFS princh sur **Redimensionner/Déplacer**.

Chapitre 8 : PowerQuest BootMagic

- **3** Dans le champ **Espace libre avant**, tapez 50.
- **4** Pour créer la partition après la partition NTFS, entrez la taille dans le champ **Espace libre après**.

IMPORTANT !La partition BootMagic doit commencer au-dessous de la limite des 8 Go du disque dur et doit comporter au moins 32 Mo.

- 5 Cliquez sur OK.
- 6 Cliquez avec le bouton droit sur le nouvel espace non alloué, puis cliquez sur Créer.
- 7 Dans la liste déroulante Créer comme, cliquez sur Partition principale.

Un disque dur peut contenir jusqu'à quatre partitions principales. Si le disque dur contient déjà quatre partitions principales, vous devez supprimer l'une des partitions principales existantes ou la convertir en partition logique avant de créer la partition FAT principale destinée à BootMagic.

- **8** Dans la liste déroulante **Type de partition**, sélectionnez **FAT**.
- **9** (*Facultatif*) Sous **Nom**, entrez un nom explicite pour désigner la partition (exemple : « BootMagic »).
- **10** Cliquez sur **OK**.
- 11 Vérifiez que l'état de la nouvelle partition FAT est Aucun.

Si l'état de la partition FAT est « Caché », adoptez la valeur Aucun. Pour plus d'informations, consultez la section « Masquage et affichage des partitions », page 67.

- **12** Cliquez sur **Général** ➤ **Appliquer** les modifications.
- **13** Cliquez sur **Oui** pour confirmer que vous souhaitez appliquer les modifications.

Si la partition que vous redimensionnez comporte des fichiers ouverts, un message PartitionMagic vous invite à redémarrer l'ordinateur pour appliquer les modifications. Cliquez sur OK pour redémarrer. Assurez-vous que les lecteurs de l'ordinateur ne contiennent aucune disquette ni aucun CD. Une fois les modifications apportées et Windows chargé, vérifiez que la nouvelle partition comporte une lettre d'unité.

14 Installez BootMagic, puis effectuez la procédure décrite sous « Configuration de BootMagic sur un système NTFS », page 102 AVANT DE REDÉMARRER.

La nouvelle partition FAT est sélectionnée automatiquement comme emplacement de destination de BootMagic. Créez la disquette BootMagic lorsqu'un message vous invite à le faire au cours du processus d'installation. Une fois l'installation de BootMagic terminée, le programme de configuration se charge automatiquement.

IMPORTANT! Ne redémarrez pas l'ordinateur à la fin de l'installation de BootMagic.

Création d'une disquette de secours BootMagic

Pendant l'installation, vous avez la possibilité de créer une disquette de secours BootMagic. Cette disquette sera particulièrement utile si l'enregistrement d'amorçage principal (MBR) du système est endommagé ou effacé. Elle peut également vous servir si vous désactivez BootMagic par inadvertance et ne parvenez plus à accéder au programme de configuration pour l'activer de nouveau.

AVERTISSEMENT! Si vous n'avez pas créé de disquette de secours, le Service d'assistance technique ne sera peut-être pas en mesure de vous aider.

Pour exécuter le programme de configuration de BootMagic à partir de la disquette de secours, amorcez à partir de la disquette, puis suivez les instructions à l'écran.

Une fois le programme de configuration ouvert, vous pouvez effectuer toutes les modifications ou tous les ajouts nécessaires. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer/Quitter** pour quitter le programme de configuration, BootMagic enregistre de nouveau tous les fichiers requis et réécrit le MBR, rétablissant ainsi la configuration normale du programme.

Aide en ligne

Reportez-vous à l'aide en ligne de BootMagic pour obtenir des informations sur toutes les fonctionnalités de BootMagic qui ne sont pas abordées dans ce chapitre.

- Pour accéder à l'aide du programme de configuration de Windows, sélectionnez Aide > Contenu dans la barre de menus.
- Pour accéder à l'aide du programme de configuration de DOS, sélectionnez Aide > Index dans la barre de menus.
- Pour accéder à l'aide contextuelle, cliquez sur **Aide** dans la partie inférieure droite de la plupart des boîtes de dialogue ou appuyez sur la touche <F1>.


Configuration de BootMagic

Le programme de configuration de BootMagic existe en deux versions : une version DOS et une version Windows. Les deux versions sont similaires du point de vue de l'interface et des fonctions

Pour lancer manuellement le programme de configuration de BootMagic, procédez de la manière suivante :

- Sous Windows, sélectionnez Démarrer ➤ Programmes ➤
 PowerQuest BootMagic 8.0 ➤ Configuration de BootMagic.
- Sous DOS, exécutez unité:\BTMAGIC.PQ\CONFIG.BAT.
- Dans l'écran principal de PartitionMagic, cliquez sur Outils ➤ Configuration de BootMagic.

Lorsque vous exécutez le programme de configuration, la fenêtre principale de BootMagic apparaît.



À partir de cette fenêtre, vous pouvez définir un mot de passe pour le programme de configuration, pour le menu BootMagic ou pour des options de menu spécifiques, ajouter ou supprimer un système d'exploitation dans le menu BootMagic, modifier les propriétés de BootMagic pour un système d'exploitation donné, définir un système d'exploitation par défaut, définir le délai de démarrage ou encore désactiver BootMagic. Toutes ces options sont brièvement expliquées dans ce chapitre. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan. Pour plus d'informations sur la configuration de BootMagic, consultez l'aide en ligne.

Configuration de BootMagic sur un système NTFS

1 Dans la barre de menus de la fenêtre Configuration de BootMagic, cliquez sur
 Options ➤ Masquage de partition avancé.

Une coche apparaît à gauche de l'élément de menu Masquage de partition avancé.

- **2** Dans la zone de groupe **Menu Exécution de BootMagic**, vérifiez que le système d'exploitation Windows actif apparaît en surbrillance dans la liste des systèmes d'exploitation disponibles.
- 3 Cliquez sur Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Partitions visibles**.
- **5** Cochez la case **Ignorer les sélections par défaut**.
- 6 Cochez la case située à côté de la partition FAT dans laquelle BootMagic est installé.
- **7** Cliquez sur **OK**.
- 8 Cliquez sur Enregistrer ➤ Quitter.
- **9** Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications.

Vous pouvez à présent utiliser BootMagic avec le système NTFS.

Définition de mots de passe BootMagic

BootMagic permet désormais de protéger par mot de passe le programme de configuration de BootMagic, le **Menu BootMagic** et même certaines options de menu.

- 1 Dans la fenêtre principale de **BootMagic**, cliquez sur le menu **Options**.
- 2 Sélectionnez **Définir le mot de passe de configuration** pour protéger le programme de configuration ou **Définir le mot de passe d'amorçage** pour protéger le menu BootMagic.
- 3 Entrez le mot de passe actuel dans la zone de texte Ancien mot de passe.
 La zone de texte Ancien mot de passe est vide et désactivée si vous n'avez pas encore défini de mot de passe.
- **4** Entrez le nouveau mot de passe dans la zone de texte **Nouveau mot de passe**.

- **5** Entrez une deuxième fois le nouveau mot de passe dans la zone de texte **Confirmez**.
- 6 Cliquez sur OK.

Pour supprimer un mot de passe, entrez l'ancien mot de passe et laissez les zones destinées au nouveau mot de passe vides.

Pour définir un mot de passe pour des options spécifiques du **Menu BootMagic**, vous devez modifier les propriétés de ces options. Pour en savoir plus, consultez la section « Modification des propriétés d'une option du menu », page 105 ou l'aide en ligne de BootMagic.


Ajout d'un système d'exploitation au Menu BootMagic

- 1 Dans la fenêtre principale de BootMagic, cliquez sur Ajouter.
 La boîte de dialogue Ajouter un système d'exploitation à BootMagic apparaît.
- **2** (*Facultatif*) Pour afficher toutes les partitions du système, y compris celles que BootMagic ne reconnaît pas comme contenant un système d'exploitation (par exemple, Linux sur une partition logique), cochez la case **Avancées**.
- **3** Sélectionnez le système d'exploitation à ajouter au menu BootMagic.
 - BootMagic peut parfois détecter un système d'exploitation qui n'existe pas ou un nom erroné pour un système d'exploitation existant. Pour obtenir de l'aide sur la recherche d'un système d'exploitation et d'une partition, consultez la rubrique « Recherche du système d'exploitation correct » de l'aide en ligne de BootMagic.

N'ajoutez pas de partition non associée à un système d'exploitation au menu BootMagic. Vous ne pouvez pas démarrer l'ordinateur à partir d'une partition ne contenant pas de système d'exploitation.

4 Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue **Propriétés des options du menu BootMagic** apparaît.



5 Définissez les propriétés du menu, puis cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur la définition des propriétés du menu d'exécution, consultez la rubrique « Propriétés des options du menu BootMagic » de l'aide en ligne de BootMagic.

Suppression d'une option du Menu BootMagic

- 1 Dans la fenêtre principale de BootMagic, sélectionnez l'option à supprimer de la liste Menu Exécution de BootMagic.
- 2 Cliquez sur Supprimer.

Le fait de supprimer un système d'exploitation du menu BootMagic ne le supprime pas définitivement du système. Il reste dans sa partition et vous pouvez, si vous le souhaitez, l'ajouter de nouveau au menu.

Modification des propriétés d'une option du menu

- 1 Dans la fenêtre principale de BootMagic, sélectionnez l'option à modifier.
- 2 Cliquez sur Propriétés.
- **3** Modifiez les propriétés, puis cliquez sur **OK**.

Pour obtenir la description de chaque propriété, consultez la rubrique « Propriétés des options du menu BootMagic » de l'aide en ligne de BootMagic.

Définition d'un système d'exploitation par défaut

BootMagic sélectionne automatiquement le système d'exploitation situé dans la partition d'origine (la partition dans laquelle BootMagic est installé) comme système par défaut. BootMagic amorce automatiquement ce système d'exploitation si aucun autre système n'est choisi avant l'expiration du délai de démarrage ou si la valeur **Aucun** est associé à ce délai.

Pour plus d'informations sur le délai de démarrage, consultez la section « Définition du délai de démarrage » ci-après.

- 1 Dans la fenêtre principale de BootMagic, sélectionnez le système d'exploitation à définir comme système par défaut.
- 2 Cliquez sur Valeur sys. par défaut.

Amorçage à partir d'un deuxième disque dur

Pour amorcer un système d'exploitation qui ne se trouve pas sur le premier disque dur, vous devez activer le masquage de partition avancé. Pour activer le masquage de partition avancé, cliquez sur **Options** ➤ **Masquage de partition avancé**. Si cette option n'est pas sélectionnée (cas par défaut), l'amorçage peut uniquement être effectué à partir du premier disque dur.

Définition du délai de démarrage

Par défaut, BootMagic utilise un délai de démarrage chronométré de 30 secondes. Vous pouvez modifier ce délai.

- Sélectionnez Aucun pour annuler tout délai. Au démarrage, BootMagic amorce automatiquement le système d'exploitation par défaut sans afficher le Menu BootMagic.
- Sélectionnez Indéfini pour définir un délai illimité. BootMagic affiche le menu d'exécution jusqu'à ce que vous choisissiez le système d'exploitation à amorcer.
- Sélectionnez Chronométré pour définir un délai compris entre 1 et 99 secondes. Dans ce cas, BootMagic attend la durée indiquée pour la sélection d'un système d'exploitation avant d'amorcer le système d'exploitation par défaut.

Si vous définissez le délai de démarrage en sélectionnant **Aucun** ou **Chronométré**, assurez-vous que le système d'exploitation par défaut est valide. BootMagic ne peut pas amorcer le système sans système d'exploitation par défaut.

Si vous avez sélectionné **Aucun** et choisi un système d'exploitation par défaut incapable d'exécuter le programme de configuration de BootMagic, vous ne pourrez ni modifier les paramètres de configuration, ni amorcer d'autres systèmes d'exploitation. Dans ce cas, démarrez l'ordinateur tout en maintenant la touche de gauche **Maj** enfoncée. Cette opération remplace les paramètres définissant le délai et ouvre le **Menu BootMagic** sans délai (option **Indéfini**) pour l'amorçage en cours uniquement.

Vous pouvez sélectionner DOS ou Windows dans le menu BootMagic, exécuter le programme de configuration de BootMagic et modifier le système d'exploitation par défaut ou le délai de démarrage.

Désactivation de BootMagic

Dans certains cas, vous serez amené à désactiver BootMagic. Par exemple, si vous diagnostiquez un problème de démarrage du système d'exploitation et que vous devez réamorcer le système plusieurs fois, ou encore si vous installez un autre système d'exploitation, vous souhaiterez peut-être ne pas charger BootMagic à chaque fois. Le fait de désactiver BootMagic remplace l'enregistrement d'amorçage principal (MBR) de BootMagic par une copie du MBR d'origine.

La désactivation de BootMagic n'a aucune incidence sur les paramètres de configuration. Tous les paramètres actuels sont conservés jusqu'à ce que BootMagic soit réactivé.

- 1 Désélectionnez la case BootMagic activé dans la fenêtre principale de BootMagic. Les options de configuration ne sont plus disponibles et BootMagic reste désactivé jusqu'à ce que la case soit à nouveau cochée.
- **2** Cliquez sur **Enregistrer/Quitter** pour enregistrer les modifications et quitter le programme de configuration.
 - Lorsque vous redémarrez l'ordinateur, BootMagic ne se charge plus et le système d'exploitation par défaut est automatiquement amorcé.

Pour réactiver BootMagic, exécutez le programme de configuration à partir du disque dur ou de la disquette de secours BootMagic. Cochez la case **BootMagic activé** dans la fenêtre principale de BootMagic. Une fois réactivé, BootMagic sauvegarde une copie du MBR actuel, puis réinstalle son propre MBR. Lors du redémarrage, BootMagic est chargé normalement et tous les paramètres de configuration précédents sont restaurés.

Pour plus d'informations sur la création d'une disquette de secours BootMagic, consultez la section « Création d'une disquette de secours BootMagic », page 100.

Utilisation du Menu BootMagic

Une fois installé, le menu BootMagic apparaît à chaque démarrage de l'ordinateur. Le menu BootMagic contient la liste de tous les systèmes d'exploitation configurés pour l'amorçage. Chaque système d'exploitation est identifié par une icône et par un nom défini par l'utilisateur. BootMagic met automatiquement le système d'exploitation par défaut en surbrillance, mais vous pouvez sélectionner tout autre système d'exploitation de la liste. Cliquez sur le système d'exploitation à amorcer. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour sélectionner un système d'exploitation, puis appuyer sur <Entrée>.

Si le système d'exploitation à adopter ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter au menu en exécutant le programme de configuration de BootMagic. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un système d'exploitation à la liste du menu, consultez la section « Ajout d'un système d'exploitation au Menu BootMagic », page 103.

Utilisation de BootMagic pour installer des systèmes d'exploitation

BootMagic ne se limite pas à faciliter le choix d'un système d'exploitation au démarrage de l'ordinateur, il facilite également l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation sur votre système. Pour plus d'informations sur l'installation de systèmes d'exploitation sur des partitions principales ou logiques, consultez la rubrique « Utilisation de BootMagic pour installer un nouveau système d'exploitation » de l'aide en ligne de BootMagic. Vous pouvez également vous reporter aux rubriques fournissant des informations d'installation spécifiques aux systèmes d'exploitation.

Dépannage

Écran noir au démarrage. Si vous choisissez une partition qui ne contient pas de système d'exploitation et l'ajoutez au menu BootMagic, le logiciel présente un écran noir lorsque vous sélectionnez l'option correspondante dans le menu. Pour corriger le problème, appuyez sur <Ctrl-Alt-Suppr>, amorcez sous DOS ou Windows à partir du menu BootMagic, exécutez le programme de configuration de BootMagic et supprimez du menu BootMagic l'option correspondant à la partition sans système d'exploitation.

Le système d'exploitation ne s'amorce pas (problèmes d'amorçage bootstrap). Si vous possédez deux système d'exploitation Windows NT (Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP) et que l'un de ces systèmes est amorcé à partir de l'un des deux autres, BootMagic ne fonctionnera pas correctement dans l'environnement démarré en second lieu. Par défaut, BootMagic cache les partitions principales autres que celle à partir de laquelle vous avez effectué l'amorçage. Si le logiciel cache une partition qui comprend le fichier NTDLR et BOO.INI (fichiers système qui sont partagés dans un environnement bootstrap), l'ordinateur ne s'amorce pas. Vous disposez de trois possibilités pour résoudre ce problème :

- Vérifiez qu'une seule partition principale est visible lorsque vous installez un système d'exploitation NT, afin que les fichiers NTLDR et BOOT.INI soient installés dans les deux partitions de système d'exploitation. Cette option évite le problème d'amorçage, si bien que les deux systèmes peuvent s'amorcer de façon autonome.
- Utilisez le menu du chargeur NT et non BootMagic pour choisir le système d'exploitation à amorcer.

us pouvez possé Viser Boo

dans le men d'exploitation démarrage de Vas'amorce pas si vo car celui-ci cache la indispensables au dém visible à partir de la parti un système NTFS », page tstrap tout en continuant
tèmes d'exploitation non
ler du menu BootMagic l'option
ous devez choisir ce système
, que vous possédez trois systèmes
ows XP et Windows 98. Si le
) à celui de Windows 2000, il ne
lenu de configuration de BootMagic
00 contenant les fichiers système
z donc rendre la partition Windows XP
2000 (voir « Configuration de BootMagic sur
primer Windows XP du menu de configuration

de.

jic sur ul de BootMa

PowerQuest DataKeeper

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- Mise en route
- Surveillance du système
- Création de sauvegardes personnalisées
- Prise en charge mobile
- Restauration des sauvegardes
- Lancement de DataKeeper à partir d'un raccourci Windows
- Aide en ligne
- Fermeture de DataKeeper

Mise en route

PowerQuest® DataKeeperTM permet d'effectuer facilement des sauvegardes automatiques sécurisées de toutes les données importantes. Vous pouvez sauvegarder sur le disque dur local une deuxième partition associée à un système de fichiers (tel que FAT32) et une lettre d'unité, une unité de réseau ou un support amovible tel que les lecteurs LS-120, Jaz ou Zip. DataKeeper permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Sauvegarde des combinaisons de fichiers et de dossiers sur votre ordinateur avec des options telles que la protection par mot de passe et la compression de fichier.
- Restauration d'un seul fichier (même à partir d'une sauvegarde compressée), d'une version plus récente ou plus ancienne d'un fichier.

Configuration requise pour PowerQuest DataKeeper

Avant d'installer DataKeeper, assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration minimale requise.

Système d'exploitation

- Windows XP Édition familiale et Professionnel
- Windows 2000 Professionnel
- Windows NT 4.0 Workstation (jusqu'au Service Pack 6)
- Windows MeWindows 98
- Windows 95b (ou version ultérieure)

Espace sur le

4 Mo

disque dur

Systèmes de fichiers FAT, FAT32 ou NTFS

Écran VGA ou résolution supérieure

Installation et configuration de DataKeeper

L'installation de DataKeeper implique deux procédures :

- Installation de DataKeeper. Si vous utilisez Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP, vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer DataKeeper.
- Configuration des emplacements de sauvegarde. Suite à l'installation, lors de l'exécution initiale de DataKeeper, vous devez indiquer les emplacements de sauvegarde principal et de remplacement. Si plusieurs utilisateurs partagent un même ordinateur (fonctionnant généralement sous Windows NT, 2000 ou XP), chaque utilisateur doit exécuter DataKeeper et définir ces deux emplacements.

Il est recommandé d'utiliser les valeurs par défaut du programme pour simplifier l'installation et faciliter et accélérer la restauration des fichiers.


- 1 Insérez le CD-ROM de PartitionMagic dans le lecteur.
- **2** Cliquez sur **DataKeeper** dans l'écran d'installation, puis suivez les instructions qui s'affichent pour installer le programme.
 - Si la navigateur d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer ➤ Exécuter**, puis entrez D: \AUTORUN dans la zone de texte **Ouvrir** (où D:\ est le lecteur de CD).
- **3** Une fois l'installation terminée, désactivez l'option **Oui, je veux lancer DataKeeper**, puis cliquez sur **Terminer**.

Votre tâche s'arrête là si vous êtes l'administrateur système. Chaque utilisateur doit ensuite configurer les emplacements de sauvegarde principal et de remplacement pour les fichiers qu'il surveille.

Configuration de l'emplacement de sauvegarde

Lorsque vous lancez DataKeeper pour la première fois, vous êtes invité à définir un emplacement de sauvegarde principal et un emplacement de remplacement pour les fichiers que vous surveillez. Si vous cliquez sur Annuler avant la fin de la configuration de la sauvegarde, DataKeeper est fermé.

1 Cliquez sur Démarrer ➤ Programmes ➤ PowerQuest DataKeeper 5.0 ➤ PowerQuest DataKeeper.



- **2** Cliquez sur **Suivant**.
- **3** Entrez le chemin d'accès complet à l'emplacement de sauvegarde principal dans le champ, puis cliquez sur **Suivant**. Cet emplacement peut correspondre à un disque dur local fixe, à une unité de réseau ou à un support amovible, tel que les lecteurs LS120, JAZ ou Zip.

incipal de ni au cours de l'étape 3 correspond à un e 5 ; il t inutile de définir un emplacement de cas

> ement de sauvegarde de remplacement dans emplacement doit correspondre à un disque nent de sauvegarde principal n'est pas aplacement de remplacement.

> > le des fichiers. Pour ce faire, cliquez

répondant aux critères de uvegarde aux fichiers créés ca te et une heure particulière

6 Cl

7 II

8


9

Création de sauvegardes personnalisées

En plus des paramètres par défaut, de nombreuses options de DataKeeper permettent de personnaliser la façon dont les données sont sauvegardées. Vous pouvez de plus enregistrer toutes les options sélectionnées dans un fichier de spécifications de sauvegarde (.DKS) en vue d'une utilisation ultérieure.

1 Dans DataKeeper, cliquez sur l'onglet **Sauvegarde**.

Si nécessaire, cliquez sur **Arrêter la surveillance** pour accéder aux options de sauvegarde de l'onglet Sauvegarde.



Choisissez les options de sauvegarde suivantes :

Option:	Description:			
Sélectionner les dossiers à surveiller	Dans la zone de groupe Sélectionner les dossiers à surveiller sélectionnez les dossiers que vous souhaitez surveiller et sauvegarder.			
Spécifier les fichiers	Dans la zone de groupe Fichiers à sauvegarder , cliquez sur Spécifier les fichiers pour vérifier les types de fichiers à inclure dans la sauvegarde (s'ils sont trouvés dans les dossiers surveillés) et les types de fichiers à ne pas prendre en compte.			
	Pour déplacer des types de fichiers entre les zones de liste Sauvegarder les fichiers correspondants à et Ignorer les fichiers correspondants, sélectionnez les fichiers (à l'aide des méthodes standard de sélection de fichiers de Windows), puis cliquez sur < ou >.			
	Pour ajouter des types de fichiers à une zone de liste, entrez *. <extension de="" fichier=""> dans le champ Ajouter le type de fichier, puis cliquez sur < ou sur >. Pour supprimer des types de fichiers, sélectionnez les extensions correspondantes, puis cliquez sur Supprimer.</extension>			
	Dans la zone de groupe Taille de fichier , indiquez la taille de fichier maximale qui peut être sauvegardée par DataKeeper. Si vous entrez 0 (zéro), DataKeeper sauvegarde tous les fichiers, quelle que soit leur taille.			
	Dans la zone de groupe Attributs de fichier , sélectionnez Exclure les fichiers en lecture seule si vous ne souhaitez pas que DataKeeper sauvegarde les fichiers associées à l'attribut Lecture seule.			

Option:

Description:

Archiver quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement Dans la zone de groupe Options, activez l'option **Archiver quotidiennement**, **hebdomadairement ou mensuellement**.

Elle permet de conserver des copies archivées même lorsque leur nombre est supérieur à celui que vous avez défini. Par exemple, si vous indiquez que DataKeeper doit conserver les cinq dernières versions d'une sauvegarde et que vous activez ensuite l'option Archiver quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, l'application procède comme suit :

- Elle conserve les cinq dernières versions des fichiers indiqués.
- Elle remplace tour à tour les cinq fichiers en choisissant toujours le plus ancien.
- Elle enregistre jusqu'à sept copies quotidiennes, cinq hebdomadaires et douze mensuelles en plus des cinq derniers fichiers.
- Les fichiers inchangés depuis la dernière sauvegarde ne figurent pas dans les copies quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

Compresser les fichiers de sauvegarde

Dans la zone de groupe **Options**, activez l'option **Compresser les fichiers de sauvegarde**.

La compression des fichiers lors de la sauvegarde utilise moins d'espace sur le disque dur.

Verrouiller les fichiers de sauvegarde à l'aide d'un mot de passe Dans la zone de groupe **Options**, activez l'option **Verrouiller les fichiers de sauvegarde à l'aide d'un mot de passe**, entrez un mot de passe dans les champs Mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

IMPORTANT! Les mots de passe respectent la casse. Lors de la restauration d'une sauvegarde protégée par mot de passe, DataKeeper demande le mot de passe. Si vous n'entrez pas le mot de passe approprié ou si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas ouvrir le fichier de sauvegarde.

3 (Facultatif) Enregistrez les différentes options de sauvegarde définies dans un fichier de spécifications de sauvegarde (.DKS) en vue d'une utilisation ultérieure. Cliquez sur Fichier > Enregistrer, entrez le nom du fichier de spécifications de sauvegarde, puis cliquez sur Enregistrer.

Cette opération s'avère utile lorsque vous sélectionnez fréquemment différentes options en fonction du type de données sauvegardées. Vous pouvez par la suite ouvrir le fichier .DKS et l'utiliser pour créer d'autres sauvegardes. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur **Fichier** > **Ouvrir**, de sélectionner le fichier de spécifications de sauvegarde souhaité, puis de cliquer sur **Ouvrir**: toutes les options de sauvegarde sont définies.

4 Il est recommandé de faire une sauvegarde initiale du jeu de sauvegarde personnalisé. Pour ce faire, cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.

Vous pouvez ensuite sauvegarder tous les fichiers répondant aux critères de sauvegarde définis (option par défaut). Il est également possible de limiter la sauvegarde aux seuls fichiers ayant été modifiés depuis la dernière sauvegarde ou aux fichiers créés ou modifiés à partir d'une date donnée.

- **5** Cliquez sur **OK** pour lancer la sauvegarde.
- **6** Une fois la sauvegarde initiale créée, cliquez sur **Commencer la surveillance** pour exécuter DataKeeper en arrière-plan et sauvegarder automatiquement les fichiers modifiés.

Les options de sauvegarde personnalisées sélectionnées restent actives jusqu'à ce que vous les changiez.

Prise en charge mobile

Si vous utilisez un ordinateur portable à distance et que l'emplacement de sauvegarde principal (une unité de réseau) n'est pas disponible lors de la création d'une sauvegarde, les fichiers sont automatiquement enregistrés à l'emplacement de sauvegarde de remplacement. Pour changer ce dernier, cliquez sur le bouton **Parcourir** situé à droite du champ **Utiliser si l'emplacement principal n'est pas disponible** dans l'onglet Sauvegarde.

Si l'emplacement de sauvegarde actif est l'emplacement de remplacement, vous êtes invité à le remplacer par l'emplacement principal au démarrage lorsque la surveillance est activée et que l'emplacement principal (une unité de réseau) est détecté. Lorsque vous passez à l'emplacement principal, les fichiers de sauvegarde y sont copiés et sont supprimés de l'emplacement de remplacement.

Si vous décidez de ne pas remplacer l'emplacement de sauvegarde de remplacement par l'emplacement principal, le même message s'affiche lorsque l'emplacement principal est détecté au redémarrage de la surveillance.

Restauration des sauvegardes

Une simple opération suffit à restaurer un ou plusieurs fichiers ou dossiers sauvegardés.

1 Dans DataKeeper, cliquez sur l'onglet **Restauration**.



- **2** Sélectionnez les fichiers, dossiers et unités à restaurer.
- **3** Activez l'option **Afficher seulement la version la plus récente** pour n'afficher que la dernière version sauvegardée des fichiers. Désactivez-la pour afficher toutes les versions des fichiers. Seuls les éléments sauvegardés à l'aide de DataKeeper peuvent être restaurés.
- 4 Sélectionnez le dossier de destination ou l'unité dans la liste déroulante ou cliquez sur **Parcourir**.
 - Si vous n'indiquez pas de dossier de destination, les éléments sont restaurés à leur emplacement d'origine.
- **5** Cliquez sur **Restaurer** pour lancer la restauration des fichiers.

Affichage des versions des sauvegardes

- 1 Dans DataKeeper, cliquez sur l'onglet **Restauration**, puis accédez à l'emplacement de sauvegarde.
- **2** Vérifiez les colonnes Balise et Version du volet Contenu. Vous devrez peut-être faire défiler l'affichage vers la droite pour les visualiser. La colonne Version contient les informations suivantes :
 - Q Sauvegarde quotidienne
 - H Sauvegarde hebdomadaire
 - M Sauvegarde mensuelle

La colonne **Version** des fichiers autres que les fichiers archivés est vide.

Les valeurs des balises de la colonne **Balise** (par exemple, aa, ab ou ac) sont des identificateurs uniques sans rapport avec la séquence ou l'ancienneté de la sauvegarde.

Lancement de DataKeeper à partir d'un raccourci Windows

Lorsque vous lancez DataKeeper à partir d'un raccourci Windows du Bureau, l'application utilise automatiquement le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué. Il peut s'avérer utile de créer un raccourci pour chaque fichier de spécifications de sauvegarde enregistré.

- 1 Suivez les instructions de l'aide en ligne de Windows pour créer un raccourci sur le Bureau.
- 2 Dans le champ Ligne de commande de la boîte de dialogue Création d'un raccourci, entrez le chemin d'accès complet au programme DataKeeper (DATAKEEPER.EXE).
- **3** (*Facultatif*) Dans le champ **Ligne de commande**, après le chemin d'accès complet (à droite des guillemets), ajoutez au moins l'une des commandes décrites ci-après.
 - L'ordre d'apparition des options de ligne de commande est sans importance.

Options de la ligne de commande

N'oubliez pas de remplacer [*.DKS] par le nom du fichier de spécifications de sauvegarde.

Options de ligne de commande	Description:		
[*.DKS]	Démarre DataKeeper et charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué. Exemple :		
	<pre>"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe" "C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"</pre>		
-c [*.DKS]	Démarre DataKeeper, charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué et commence la surveillance. Exemple :		
	"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe" -c "C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"		
-r [*.DKS]	Démarre DataKeeper, charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué, effectue une sauvegarde, puis ferme DataKeeper. Exemple :		
	"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe" -r "C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"		
-a	S'utilise avec l'option -r. Cette option correspond à l'option Tous les fichiers sélectionnés de la boîte de dialogue Sauvegarde maintenant. Démarre DataKeeper, charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué, effectue une sauvegarde de tous les fichiers sélectionnés, puis ferme DataKeeper. Exemple :		
	"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe" -r -a "C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"		
-m	S'utilise avec l'option -r. Cette option correspond à l'option Uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde de la boîte de dialogue Sauvegarder maintenant. Démarre DataKeeper, charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué, effectue une sauvegarde des fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, puis ferme DataKeeper. Exemple :		
	"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe"-r -m "C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"		

Options de ligne de commande

Description:

-s="date"

S'utilise avec l'option -r. Cette option correspond à l'option Uniquement les fichiers créés ou modifiés depuis de la boîte de dialogue Sauvegarder maintenant. Démarre DataKeeper, charge le fichier de spécifications de sauvegarde indiqué, fait une sauvegarde des fichiers modifiés après la date indiquée, puis ferme DataKeeper. Entrez la date entre guillemets selon le format :-s="aaaa/mm/jj hh:mm:ss". Exemple :

"C:\Program Files\DataKeeper\DataKeeper.exe" -r
"C:\Mes spécs sauvegarde\Manuels.dks"
-s="25/07/2000 9:15:00"

Aide en ligne

Pour obtenir des informations sur des sujets non abordés dans ce manuel, consultez l'aide en ligne. Cliquez sur **Aide** dans l'une des boîtes de dialogue de DataKeeper ou cliquez sur **Aide** > **Rubriques d'aide** dans la barre de menus.

Fermeture de DataKeeper

1 Dans DataKeeper, cliquez sur Fichier ➤ Quitter.

DataKeeper est fermé et aucun fichier n'est sauvegardé.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « – » situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de DataKeeper, le programme est réduit sous forme d'icône dans la barre des tâches de Windows.

A N N E X E

Utilisation de PartitionMagic avec d'autres programmes

Cette annexe comprend les sections suivantes :

- Utilitaires Norton
- Utilitaires de compression de disque
- Utilitaires d'amorçage de système d'exploitation
- Logiciel antivirus
- Programmes de recouvrement de disque
- SoundBlaster
- GoBack

Utilitaires Norton

Vous pouvez utiliser PartitionMagic avec les outils Norton. Les informations qui suivent vous éviteront tout problème de compatibilité.

Norton Disk Doctor

Si une partition étendue se termine à la fin d'un disque, Norton Disk Doctor (NDD) peut afficher le message suivant : « Une partition étendue a des paramètres non valides et est probablement inaccessible. Corrigez cette situation si vous ne parvenez pas à accéder aux partitions sur le disque dur 1. Souhaitez-vous corriger ce problème ? » Pour supprimer ce message, redimensionnez les partitions logiques et étendues à la fin du disque à l'aide de PartitionMagic afin de libérer de l'espace avant la fin du disque.

De plus, lorsque vous supprimez, déplacez ou redimensionnez des partitions, NDD suppose que vous avez peut-être supprimé une partition par inadvertance. Il affiche alors le message suivant : « Si vous ne parvenez pas à accéder à un disque auparavant accessible, réactivez cette partition. Souhaitez-vous réactiver cette partition ? ». Si vous avez supprimé une partition par inadvertance, sélectionnez **Oui**. Si vous ne souhaitez pas que ce message apparaisse à chaque fois que vous exécutez NDD, procédez de la manière suivante :

1 Cliquez sur Non.

NDD affiche le message suivant : « Vous avez choisi de ne pas réactiver la partition. Souhaitez-vous que Norton Disk Doctor marque la partition de manière à ne plus afficher de message la concernant ? ».

2 Cliquez sur Oui.

La boîte de dialogue Create Undo File (Créer le fichier d'annulation) s'affiche.

3 Cliquez sur **Skip Undo File** (Ignorer le fichier d'annulation). Notez que la création d'un fichier d'annulation nécessite un grand nombre de disquettes.

NDD affiche le message suivant : « Si vous souhaitez annuler la suppression ultérieurement, utilisez le paramètre /UNDELETE. »

4 Cliquez sur **OK**.

NDD affiche le message suivant : « Les informations de partition ont changé. Souhaitez-vous redémarrer l'ordinateur ? ».

5 Cliquez sur **Restart Your Computer** (Redémarrer l'ordinateur).

Norton AntiVirus

Sachant que Norton AntiVirus (NAV) interprète les modifications effectuées dans les tables de partition et les enregistrements d'amorçage comme des sources de virus potentielles, PartitionMagic prend les mesures nécessaires afin que NAV revalide les modifications. Si NAV vous donne la possibilité de réparer les modifications, *ne* sélectionnez pas **Repair** (Réparer). Validez les modifications dans l'antivirus après votre utilisation de PartitionMagic.

Norton SystemWorks

Vous pouvez utiliser PartitionMagic sur un système équipé de Norton SystemWorks. Vous devez cependant exécuter PartitionMagic à partir des disquettes de secours. Si vous essayez d'exécuter PartitionMagic sous Windows alors que Norton SystemWorks est installé, un message d'erreur d'écriture sur disque peut apparaître.

Utilitaires de compression de disque

Vous pouvez sans problème utiliser PartitionMagic avec des utilitaires de compression de disque. Les informations qui suivent vous éviteront tout problème de compatibilité.

AVERTISSEMENT! Ne fusionnez pas des partitions compressées. La partition hôte serait perdue.

DriveSpace et DriveSpace 3

Pour utiliser PartitionMagic avec DriveSpace, vous devez d'abord modifier la taille d'une unité DriveSpace ou DriveSpace 3 dans Windows 95 ou Windows 98 en procédant de la manière suivante :

- 1 Sur le Bureau Windows, cliquez deux fois sur **Poste de travail**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'unité à modifier, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu.
- **3** Cliquez sur l'onglet **Compression**.
- **4** Dans le menu **Compression**, sélectionnez **Advanced** (Avancée).
- 5 Dans le menu **Advanced properties** (Propriétés avancées), sélectionnez **Run DriveSpace** (Exécuter DriveSpace).
 - La liste des unités physiques, unités compressées et unités hôtes apparaît.
- **6** Choisissez le volume compressé à modifier.

- **7** En haut du menu, cliquez sur **Drive** (Lecteur).
- 8 Dans le menu **Drive** (Lecteur), cliquez sur **Adjust free space** (Ajuster l'espace libre). Le menu **Adjust Free Space** s'affiche. Sa partie inférieure comporte un curseur.
- **9** Pour augmenter l'espace compressé (augmenter la taille du volume compressé), déplacez le curseur vers la gauche. Pour augmenter l'espace non compressé (diminuer la taille du volume compressé), déplacez le curseur vers la droite.

Si vous souhaitez réduire l'hôte d'une unité compressée, déplacez le curseur vers la droite pour créer davantage d'espace non compressé sur l'hôte. Vous pouvez alors utiliser l'opération Redimensionner/Déplacer de PartitionMagic pour réduire la taille de la partition hôte. Si vous avez déjà utilisé l'opération Redimensionner/Déplacer pour agrandir la partition et si vous souhaitez ajouter plus d'espace au volume compressé, déplacez le curseur vers la gauche.

Utilitaires d'amorçage de système d'exploitation

Dual Boot d'OS/2 et System Commander 2.0 (et les versions ultérieures) acceptent les modifications de secteur d'amorçage effectuées par PartitionMagic. Pour installer System Commander sur des unités modifiées par PartitionMagic, vous pouvez avoir besoin d'utiliser System Commander 2.06 ou une version ultérieure.

Si System Commander est installé sur l'ordinateur, vous devez le configurer de façon à ce qu'il n'affiche pas simultanément plusieurs partitions principales. Pour configurer System Commander afin qu'il ne crée pas plusieurs partitions principales visibles, suivez les étapes ci-après pour chaque système d'exploitation du menu System Commander :

- 1 Dans le menu **Operating System Selection** (Sélection d'un système d'exploitation), sélectionnez un système d'exploitation.
- 2 Appuyez sur les touches <**Alt+S**>.
- 3 Cliquez sur Local Special Options (Options spéciales locales) ➤ Primary partitions accessible on drive 0 (Partitions principales accessibles sur l'unité 0).

Un écran apparaît avec les trois options suivantes : **All (toutes)**, **Auto (automatique)** (valeur par défaut) et **None (aucune)**.

- 4 Cliquez sur None.
 - Les autres partitions principales seront désormais cachées lors de l'amorçage de ce système d'exploitation.
- **5** Répétez cette procédure pour tous les systèmes d'exploitation du menu.

Logiciel antivirus

PartitionMagic modifie l'enregistrement d'amorçage principal et les secteurs d'amorçage des partitions. Les logiciels de protection contre les virus doivent être capables de détecter que PartitionMagic modifie les tables de partitions et n'amorce pas de code ; toutefois, certains programmes antivirus peu évolués peuvent interpréter les modifications de PartitionMagic comme des tentatives d'installation de virus. Dans ce cas, désactivez le programme antivirus pendant que vous utilisez PartitionMagic et informez l'éditeur du logiciel antivirus du problème.

Certaines cartes mères contiennent un logiciel de protection contre les virus dans le BIOS. Si vous rencontrez un problème lors de l'exécution de PartitionMagic, désactivez la protection antivirus du BIOS, puis redémarrez PartitionMagic.

Programmes de recouvrement de disque

Les programmes de recouvrement de disque tels que Ontrack DDO, Microhouse EZ-Drive, Pro-Drive, Maxblast, WD DDO et Seagate DDO permettent à votre ordinateur d'accéder à des disques de plus grande capacité. PartitionMagic est compatible avec ces programmes uniquement s'ils sont chargés avant PartitionMagic.

Si vous démarrez l'ordinateur à partir d'une disquette, le programme de recouvrement ne se chargera pas et PartitionMagic ne disposera pas des informations correctes sur votre disque. Vous pouvez toutefois amorcer à partir d'une disquette tout en chargeant le programme de recouvrement de disque en procédant comme suit :

- 1 Démarrez l'ordinateur comme si vous alliez amorcer à partir du disque dur.
- **2** À l'invite, appuyez sur la barre **Espacement**> ou sur la touche **Ctrl**>.
- **3** Les informations de recouvrement de disque apparaissent avec une option permettant l'amorçage à partir d'une disquette. Sélectionnez cette option et insérez la disquette d'amorçage à l'invite.

SoundBlaster

Les pilotes DOS d'une carte son SoundBlaster Live peuvent être incompatibles avec certaines opérations PartitionMagic pour lesquelles le mode d'amorçage doit être utilisé. PowerQuest recommande de décharger les pilotes SoundBlaster (en les désactivant dans les fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT) jusqu'à ce que vous ayez terminé d'utiliser PartitionMagic.

GoBack

Pour modifier les partitions sur un disque dur surveillé par le logiciel Roxio GoBack, vous devez d'abord désactiver ou fermer GoBack.

1 Dans le menu principal de GoBack, cliquez sur Options ➤ Disable GoBack (Désactiver GoBack).

Avant de commencer à modifier les partitions sur le disque dur, réamorcez l'ordinateur, puis lancez PartitionMagic. Une fois que vous avez terminé les modifications dans PartitionMagic, vous pouvez réactiver GoBack.

Logiciels de défragmentation

Vous devez désactiver les logiciels de défragmentation, tels que Diskeeper, avant d'utiliser ParititonMagic. Une fois les modifications apportées, vous pouvez redémarrer les utilitaires de bas niveau.

ANNEXE

Dépannage

Cette annexe comprend les sections suivantes :

• Dépannage général

Libération de mémoire pour exécuter PartitionMagic sous DOS

Attribution d'une lettre d'unité au lecteur de CD-ROM

Utilisation de PartitionMagic avec un disque dur SCSI

Partitions PqRP

Fusion de partitions avec différents numéros de version NTFS

Correction des erreurs de vérification

Résolution des erreurs de table de partitions

Tables de partitions et virus

Une fois redimensionnée, la partition ne s'amorce pas

- Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo
- Messages d'erreur et solutions
- Code de sortie 12

Dépannage général

Libération de mémoire pour exécuter PartitionMagic sous DOS

Le fichier exécutable DOS de PartitionMagic nécessite un minimum de 585 Ko de mémoire dans les premiers 640 Ko de l'espace adresse de l'ordinateur (mémoire conventionnelle). Si vous ne disposez pas d'une mémoire conventionnelle suffisante, vous pouvez libérer davantage d'espace de plusieurs façons.

Exécution de MEMMAKER

MEMMAKER est un programme qui configure automatiquement l'ordinateur afin d'économiser de la mémoire conventionnelle (tout en chargeant tous les pilotes de périphérique et autres programmes habituellement chargés lors de l'amorçage de DOS). MEMMAKER libère de la mémoire conventionnelle en déplaçant autant de programmes que possible de la mémoire conventionnelle vers la mémoire haute. Pour exécuter MEMMAKER, entrez MEMMAKER à l'invite DOS et suivez les instructions qui s'affichent.

MEMMAKER est uniquement disponible pour les versions DOS 5.0 à 6.22. Il n'existe pas en mode DOS Windows 95 ou Windows 98.

Utilisation de la touche F8 pour empêcher le chargement de programmes

Appuyez sur <F8> immédiatement après avoir démarré l'ordinateur (pendant que DOS s'amorce). Au fur et à mesure que DOS lit les commandes des fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT, un message vous demande si vous souhaitez exécuter celles-ci. Lorsque vous repérez des commandes de chargement de pilotes de périphérique ou de programmes TSR inutiles pour l'exécution de PartitionMagic, appuyez sur <N> pour ne pas charger le logiciel en question dans la mémoire.

Suppression de fichiers de compression OS

Si vous utilisez DOS 6.22, Windows 95 ou Windows 98 et si votre système n'est doté d'aucune unité compressée (avec des programmes tels que DriveSpace, DoubleSpace ou Stacker), vous pouvez supprimer les fichiers de compression du système d'exploitation, DRVSPACE.BIN ou DBLSPACE.BIN, à partir d'une disquette d'amorçage que vous créez. Cette opération permet de libérer de la mémoire conventionnelle, car DOS 6.22, Windows 95 et Windows 98 chargent ces fichiers dans la mémoire, quel que soit le contenu des fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT.

DRVSPACE.BIN et DBLSPACE.BIN sont des fichiers système cachés. Pour les supprimer, procédez de la manière suivante :

- 1 Insérez la disquette d'amorçage dans le lecteur.
- **2** Activez une invite DOS.
- **3** Entrez **A:**, puis appuyez sur <Entrée>. L'invite **A:** > doit apparaître.
- **4** Entrez ATTRIB -R -H -S * .BIN, puis appuyez sur <Entrée>.
- **5** Entrez DEL *.BIN, puis appuyez sur <Entrée>.

Attribution d'une lettre d'unité au lecteur de CD-ROM

Si l'ordinateur est doté d'un lecteur de CD-ROM ou de toute autre forme de support amovible, vous devez tenir compte des éventuels problèmes liés à la façon dont les lettres d'unité sont attribuées à ces périphériques.

Sous Windows NT, vous pouvez modifier les affectations de lettre d'unité avec PartitionMagic. Sinon, cette fonction est prise en charge par le système d'exploitation. Le système d'exploitation attribue les lettres d'unité dans l'ordre suivant : (1) la première partition principale reconnue sur chaque disque dur, (2) toutes les partitions logiques sur chaque disque dur, (3) toutes les autres partitions principales sur chaque disque dur et (4) le lecteur de CD-ROM et tous les autres types de support amovible.

De manière générale, les supports amovibles doivent recevoir une lettre d'unité après les disques fixes.

Étant donné que le CD-ROM est l'un des derniers lecteurs à recevoir une lettre, toute partition que vous créez ou supprimez sur l'un des disques durs modifiera l'affectation de lettre d'unité du lecteur de CD-ROM. Le système d'exploitation peut parfois ne pas attribuer de lettre d'unité au lecteur de CD-ROM. Dans ce cas, procédez comme suit :

Si vous utilisez Windows 95/98 et des pilotes Windows 95/98 pour le CD-ROM:

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer ➤ Paramètres ➤ Panneau de configuration.
- 2 Double-cliquez sur Système.
- **3** Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.
- **4** Double-cliquez sur **CD-ROM**.
- **5** Double-cliquez sur le nom du lecteur de CD-ROM.
- **6** Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.

```
page Pa
                                a boîte
                              emarrag
Si vous utilisez DOS ou wing
DOS avec Windows 95/98:
 1 Activez une invite DQ
 2 Entrez EDIT C:\
    Le fichier CONFI
    LASTDRIVE=u
    par Z. Le systè
 3 Si votre fichi
    pouvez l'ajq
      élection
        ez EDI
      tre fich
     omport
    d'unité
    Partiti
                          par
                        exploitat
    Com
                      ette procéd
    ava
                   ard n'inval
                 ormations
              inateur e
            la lettre
          ees aux
        ettre qu
      cherche
```

ébut et exploita a lettre 7 effectue

D-ROM

- 8 Sélectionnez Fichier ➤ Quitter.
- **9** Au message d'invite d'enregistrement du fichier, sélectionnez **Oui**.
- **10** Lorsque l'invite DOS apparaît (C:>), redémarrez l'ordinateur.

Utilisation de PartitionMagic avec un disque dur SCSI

Pour utiliser PartitionMagic sur un disque dur SCSI, vous devez disposer d'une carte contrôleur SCSI qui gère le logiciel Interrupt 13. La plupart des cartes contrôleur SCSI permettent d'activer la gestion du logiciel Interrupt 13 dans le BIOS, par le biais de la carte. Si votre carte contrôleur SCSI n'y parvient pas, contactez le fabricant afin de savoir si votre carte peut prendre en charge le logiciel Interrupt 13. D'une manière générale, si vous pouvez utiliser FDISK pour partitionner le disque, vous pouvez également utiliser PartitionMagic.

Partitions PqRP

Si l'ordinateur rencontre un problème pendant une opération de PartitionMagic, les mentions PqRP ou PQFLEX peuvent être affichées pour la partition dans la liste de partitions de la fenêtre principale. PartitionMagic attribue le système de fichiers PqRP et le libellé PQFLEX à une partition pour indiquer qu'elle a été modifiée. Considérez qu'une partition PqRP n'est pas stable. Contactez le Service d'assistance technique qui vous aidera à récupérer les données d'une partition PqRP.

Fusion de partitions avec différents numéros de version NTFS

PartitionMagic ne peut pas fusionner les partitions qui présentent des numéros de version NTFS différents.

D'où proviennent les numéros de version ?

Le système d'exploitation Windows attribue des numéros de version aux partitions NTFS lors de leur création. Windows NT 4.0 crée une version 1.2, Windows 2000 une version 3.0 et Windows XP une version 3.1. Vous ne pouvez pas modifier les numéros de version NTFS des partitions NTFS existantes à l'aide de PartitionMagic.

Si vous créez une partition NTFS à l'aide de PartitionMagic, le numéro de version de la partition correspondra à celui du système d'exploitation. Si vous créez, par exemple, une partition NTFS sous Windows 2000, la partition sera associée au numéro de version NTFS 3.0. Si vous créez une partition NTFS sous Windows 9x ou avec des disquttes de secours PartitionMagic (qui s'exécutent sous DOS), la nouvelle partition sera une version NTFS 3.1.

Notez que si vous exécutez Windows NT 4.0 (avant SP6) et que vous installez Windows XP comme deuxième système d'exploitation, Windows XP convertira les partitions NTFS au format 3.1, ce qui pourrait rendre Windows NT 4.0 inutilisable. Cette fonctionnalité est liée à Windows XP et ne dépend pas de PartitionMagic.

Si les numéros de version ne correspondent pas, que dois-je faire pour remédier au problème ?

Si vous installez Windows XP, celui-ci convertit automatiquement les partitions NTFS au format 3.1. Vous pouvez ensuite fusionner les partitions à l'aide de PartitionMagic. Si vous ne souhaitez pas mettre à niveau Windows XP, vous ne pouvez pas fusionner les partitions NTFS qui ne correspondent pas.

Correction des erreurs de vérification

PartitionMagic vérifie l'intégrité d'une partition en profondeur avant d'appliquer une quelconque modification. Les opérations Vérifier et Infos effectuent les mêmes vérifications et affichent des messages d'erreur lorsqu'elles détectent des problèmes. Pour plus d'informations, consultez les sections « Vérification des partitions », page 52 et « Obtention d'informations sur les partitions », page 59. Ces vérifications sont les mêmes que celles effectuées par les utilitaires CHKDSK, SCANDISK ou AUTOCHK du système d'exploitation.

PartitionMagic vérifie également les partitions après les avoir modifiées. Même si la perte de données est possible, elle est peu probable. Le problème provient le plus souvent d'une erreur mineure du système de fichiers que CHKDSK /F /R (ou ScanDisk, si vous utilisez Windows 95/98) peut corriger sans perte de données. Dans le cas d'erreurs plus importantes, il est préférable de restaurer les fichiers à partir d'une copie de sauvegarde. Si le problème persiste, signalez-le au Service d'assistance technique de PowerQuest.

Si vous recevez un message d'erreur Vérifier sur une partition, sauvegardez votre disque dur, puis exécutez le programme CHKDSK de votre système d'exploitation sur cette partition (n'utilisez pas le commutateur /F lors de l'exécution initiale). Si vous utilisez MS-DOS 6.x, Windows 95 ou Windows 98, exécutez ScanDisk. Habituellement, CHKDSK et ScanDisk détectent les mêmes problèmes que PartitionMagic (excepté que le programme DOS CHKDSK ne détecte pas les problèmes dans les attributs étendus).

Si CHKDSK ou ScanDisk ne signale pas les mêmes erreurs que l'opération Vérifier, contactez le Service d'assistance technique de PowerQuest.

Si CHKDSK ou ScanDisk et l'opération Vérifier détectent les mêmes erreurs, ce qui est habituellement le cas, exécutez CHKDSK avec le commutateur /F ou ScanDisk pour corriger les problèmes. Exécutez ensuite CHKDSK sans le commutateur /F pour vous assurer que la partition ne contient plus d'erreurs.

Lorsque l'utilitaire CHKDSK ne signale plus d'erreurs sur la partition, exécutez l'opération Vérifier. Si PartitionMagic signale toujours un problème, reformatez la partition, puis restaurez vos fichiers à partir de la copie de sauvegarde.

Résolution des erreurs de table de partitions

Les erreurs liées aux tables de partitions sont numérotées de 100 à 199. Dans la plupart des cas, vous devez corriger ces erreurs en créant des tables de partitions exemptes d'erreurs. Procédez comme suit : (1) vérifiez l'absence de virus (voir ci-dessous), (2) sauvegardez les données se trouvant sur les partitions touchées, (3) supprimez les partitions, (4) recréez-les, puis (5) restaurez leur contenu. Vous devrez peut-être utiliser le programme FDISK à partir d'une version DOS récente, étant donné que les versions précédentes peuvent refuser de supprimer les partitions HPFS ou cachées et que le programme OS/2 FDISK peut reconnaître la corruption de la partition et refuser de la modifier.

Vous pouvez parfois résoudre les erreurs de table de partitions manuellement. Exécutez PartitionInfo pour identifier les erreurs de vos partitions. Le Service d'assistance technique de PowerQuest peut vous aider à résoudre les erreurs de tables de partitions. Envoyez le rapport PartitionInfo par courrier électronique à l'adresse **help@powerquest.com**. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo », page 138.

Tables de partitions et virus

Si les modifications apportées aux partitions sous un système d'exploitation ne sont pas reflétées sous un autre et inversement, le problème est peut-être lié à un virus au niveau de l'enregistrement d'amorçage principal (MBR, Master Boot Record).

Utilisez un antivirus capable de détecter les virus les plus récents. Si un virus est détecté, une perte de données est à craindre. Avant de supprimer le virus, amorcez chaque système d'exploitation et évaluez l'intégrité de la partition à l'aide de l'opération Vérifier. Sauvegardez les fichiers issus des partitions que l'opération Vérifier ne signale pas comme erronées. Supprimez ensuite le virus et répétez l'opération Vérifier sur les partitions. Supprimez et recréez toutes les partitions que la vérification a indiqué comme erronées. Enfin, réinstallez les systèmes d'exploitation et restaurez les fichiers de sauvegarde si nécessaire.

Une fois redimensionnée, la partition ne s'amorce pas

Il arrive que le redimensionnement d'une partition Fd éplace les premiers fi de la partition (tels que IO.SYS et MSDOS.SYS, si la partition contient un système d'exploitation). Si vous redimensionnez une partition d'amorçage et qu'elle ne s'amorce plus, exécutez SYS.COM à partir de DOS ou des disquettes de secours PartitionMagic.

Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo


PartitionInfo crée un rapport présentant le contenu de la table de partitions du disque dur. Ces informations peuvent aider à résoudre différents problèmes de partitionnement. Les informations PartitionInfo sont uniquement disponibles en anglais.

Vous pouvez exécuter PartitionMagic sous Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professional et Windows XP. Si vous utilisez DOS ou Windows 3.x, exécutez PARTINFO.EXE (voir page 140).

Chaque fois que vous exécutez PartitionMagic, ce dernier crée un fichier d'instantané PQ_DEBUG.TXT contenant des informations sur l'ensemble des disques et partitions de l'ordinateur. Ce fichier est enregistré dans le répertoire Windows\System (pour Windows 95/98) ou dans le répertoire %racine système%\system32 (pour Windows NT/2000). Le fichier PQ_DEBUG.TXT peut être utile au Service d'assistance technique de PowerQuest pour vous aider à résoudre des problèmes liés à PartitionMagic.

1 Cliquez sur Démarrer ➤ Programmes ➤ PowerQuest PartitionMagic 8.0 ➤ Outils de PowerQuest PartitionMagic 8.0 ➤ PartitionInfo.

La fenêtre PartitionInfo apparaît, affichant les informations de géométrie et les erreurs de partition et de disque. Les informations de géométrie de disque incluent des données provenant de l'enregistrement d'amorçage maître et des enregistrements d'amorçage des partitions étendues.



Seules les erreurs qui apparaissent dans la partie supérieure de l'écran indiquent des problèmes. Ne prêtez pas attention aux Avertissements et Infos qui apparaissent dans les zones de la partie inférieure.

2 Dans la liste déroulante **Physical Drive** (Unité physique), sélectionnez le disque dont vous souhaitez afficher les informations.



3 Il existe plusieurs façons d'exécuter PARTINFO.

Opération :	Procédure :
Afficher des informations sur les partitions	Entrez PARTINFO et appuyez sur <entrée>.</entrée>
Transmettre un rapport à l'imprimante	Entrez PARTINFO >LPT1 ou PARTINFO >PRN et appuyez sur <entrée>.</entrée>
Enregistrer le rapport au format texte sur une disquette	Entrez PARTINFO >A:\PARTINFO.TXT et appuyez sur <entrée>.</entrée>

Messages d'erreur et solutions

Vous trouverez ci-dessous la liste des messages d'erreur de PartitionMagic par numéro, accompagnés des solutions correspondantes. Ces messages sont également regroupés par série de numéros et par catégorie d'erreur.

Erreurs diverses (3 à 38)

N°3 Mémoire insuffisante

Cette erreur peut se produire lorsque vous redimensionnez, déplacez ou copiez une très grande partition (60 Go) ou lorsque vous manipulez des partitions de plus petite taille sous DOS alors que EMM386 est chargé. EMM386 limite la quantité de mémoire à laquelle le programme peut accéder. Pour résoudre ce problème, modifiez le fichier CONFIG.SYS en transformant la ligne EMM386 en commentaire. Pour plus d'informations sur la mémoire nécessaire, consultez la section « Configuration requise pour PartitionMagic », page 4.

Le fichier exécutable DOS de PartitionMagic nécessite un minimum de 585 Ko de mémoire dans les premiers 640 Ko de l'espace adresse de l'ordinateur (mémoire conventionnelle) et 8 Mo de mémoire totale. Pour connaître les solutions en cas de mémoire conventionnelle insuffisante, consultez la section « Libération de mémoire pour exécuter PartitionMagic sous DOS », page 132.

Vous pourrez peut-être résoudre ce problème en réamorçant sur une invite A:, en entrant LOCK_C:, puis en exécutant PartitionMagic à partir des disquettes de secours.

N°8 Impossible d'affecter/libérer plus de mémoire conventionnelle DOS

Le fichier exécutable DOS de PartitionMagic fonctionnant sous DOS, Windows 3.x, Windows 95 et Windows 98 nécessite de la mémoire dans le premier Mo de l'espace adresse de l'ordinateur (PartitionMagic utilise une unité d'extension DOS). Si la mémoire est insuffisante, PartitionMagic ne peut pas accéder au disque dur. Pour connaître les solutions, consultez la section « Libération de mémoire pour exécuter PartitionMagic sous DOS », page 132.

N°27 Impossible de verrouiller l'unité

Sous les systèmes d'exploitation multitâches tels que Windows 95, PartitionMagic doit verrouiller une partition pour la modifier en toute sécurité. Si le disque dur contient des fichiers utilisés par un autre processus, PartitionMagic ne peut pas verrouiller la partition.

N°29 L'unité est déjà verrouillée

Vérifiez que les partitions que vous essayez de modifier ne se trouvent pas sur un disque dur verrouillé.

N°34 Cette version bêta a expiré.

PowerQuest distribue parfois des versions bêta et des versions d'évaluation de PartitionMagic. Ces deux types de versions ne sont pas aussi fiables que les versions commercialisées. C'est pourquoi PowerQuest intègre une date d'expiration dans chaque version. Après une période de test prédéterminée, la version bêta ou d'évaluation cesse de fonctionner.

Erreurs d'accès au disque (40 à 56)

Les messages d'erreur numérotés de 40 à 56 indiquent que l'accès au disque est impossible. Il s'agit souvent de problèmes d'ordre matériel. Certains problèmes trouvent une solution simple tandis que d'autres ont pour unique solution de remplacer le disque dur. Dans la mesure du possible, PartitionMagic détecte les erreurs majeures avant tout changement. Vous pouvez donc sauvegarder vos données avant de remplacer le disque dur.

N°45 Erreur de données CRC

Lorsque PartitionMagic ou tout autre programme lit les informations contenues sur un disque dur, il vérifie les informations CRC (contrôle de redondance cyclique) de chaque secteur. Si les résultats du test CRC sont différents des valeurs stockées dans les secteurs, une erreur CRC s'est produite. Cette erreur est généralement due à l'une des situations suivantes :

- Le fichier en cours de lecture a été endommagé d'une façon ou d'une autre.
- L'un des secteurs utilisés pour le stockage du fichier a été endommagé et a endommagé une partie du fichier stocké.

La solution consiste à effectuer une analyse de la surface du disque pour vérifier que tous les secteurs défectueux sont bien marqués comme défectueux, puis à réinstaller le logiciel concerné pour s'assurer que les fichiers du système ne sont pas endommagés. Vous pouvez également essayer d'exécuter PartitionMagic avec le commutateur /IRE.

N°48 Secteur introuvable

Cette erreur peut se produire lorsqu'il est impossible de lire ou d'écrire sur un secteur donné. Plusieurs causes sont possibles.

Si vous rencontrez cette erreur, assurez-vous que votre BIOS prend en charge le système d'exploitation et le disque dur du système. Exécutez un ScanDisk approfondi sur le disque pour éviter l'écriture de données sur des secteurs défectueux.

N°49 Erreur d'écriture N°50 Erreur de lecture

Les informations suivantes s'appliquent aux erreurs 49 et 50.

PartitionMagic ne parvient pas à écrire/lire sur un secteur spécifique du disque dur. Les causes possibles sont les suivantes :

- Si l'ordinateur émet un signal sonore ou affiche une zone noire au milieu de l'écran, la protection antivirus est activée dans le BIOS. Désactivez la protection de secteur d'amorçage ou de virus dans le BIOS.
- Une application antivirus (programme TSR ou DLL) est en cours d'utilisation. Désactivez l'application avant d'utiliser PartitionMagic.
- Un secteur du disque dur est défectueux (ce n'est généralement le cas qu'avec des disques durs plus anciens). Exécutez ScanDisk sur le disque dur pour effectuer une analyse de la surface du disque et identifier les secteurs défectueux. En présence de tels secteurs, il est conseillé de remplacer le disque dur.
- Vous avez configuré un disque miroir à l'aide de PC-Tools. Désactivez l'option d'écriture miroir.

Erreurs diverses

N°70 Windows a été supprimé

Si vous utilisez Windows 3.x, vous devez créer des disquettes de secours PartitionMagic et exécuter PartitionMagic pour DOS.

N°89 EZ-Drive a été détecté sur l'unité mais il ne peut pas être lancé N°90 EZ-Drive a été détecté sur l'unité mais son logiciel est endommagé N°91 Disk Manager a été détecté sur l'unité mais il ne peut pas être lancé

Il s'agit d'erreurs « first head » (première tête). Elles peuvent être résolues avec l'aide du Service d'assistance technique de PowerQuest. Avant d'appeler le Service d'assistance technique, veuillez entrer ce qui suit à une invite DOS: wrprog /bak >x:headl.dat, où x: correspond à l'une des unités de l'ordinateur.

Le fichier wrprog.exe se trouve dans le dossier Utility\DOS du dossier de votre produit PowerQuest. Si vous travaillez sous Windows NT et si DOS n'est pas disponible, vous pouvez utiliser les disquettes de secours DOS créées pour votre logiciel PowerQuest.

N°98 Mettre Windows 2000/XP en veille prolongée N°99 Mettre Windows Me en veille prolongée

La mise en veille prolongée enregistre la mémoire vive (RAM) du système dans un fichier, puis utilise la gestion avancée de la consommation d'énergie pour arrêter le système. Au prochain amorçage de l'ordinateur, le fichier de veille prolongée est lu dans la mémoire RAM et l'exécution commence là où elle s'était arrêtée.

Au démarrage, un système en veille prolongée suppose que le système se trouve dans le même état qu'au moment de la mise en veille prolongée. Toute modification apportée au matériel du système (y compris les disques et leurs partitions) peut donner des résultats surprenants.

Pour plus d'informations sur la modification d'un système alors qu'il se trouve en veille prolongée, reportez-vous à l'article n°241354 de la Base de connaissances (KB) Microsoft.

Pour éviter cette erreur, arrêtez l'ordinateur normalement, puis redémarrez.

Erreurs liées aux tables de partitions (100 à 199)

Les erreurs numérotées de 100 à 199 sont liées aux tables de partitions. Pour plus d'informations sur la résolution de ces erreurs, consultez les sections « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137 et « Tables de partitions et virus », page 137.

N°100 La table des partitions est incorrecte

L'enregistrement d'amorçage principale (MBR, Master Boot Record) ne peut contenir qu'une partition étendue et chaque enregistrement d'amorçage de partition étendue (EPBR, Extended Partition Boot Record) ne peut associer qu'un seul lien à un autre EPBR. Cette erreur se produit lorsqu'une table de partitions ne respecte pas la règle ci-dessus. Elle peut également se produire si plusieurs partitions sont actives. Si PartitionMagic effectue des modifications dans cette condition, la quantité de données récupérables du disque dur peut diminuer. PartitionMagic ne reconnaîtra donc aucune des partitions du disque dur. Si vous devez créer des tables de partitions pour résoudre le problème, reportez-vous aux instructions de la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137.

N°104 Aucun secteur dans la partition

Les partitions doivent contenir au moins un secteur. Supprimez la partition avant d'utiliser PartitionMagic.

N°105 La partition débute sur le mauvais bord

La table de partitions du disque dur contient des valeurs erronées. PartitionMagic s'attend à ce que les partitions débutent et se terminent aux limites de cylindres correctes. Si tel n'est pas le cas, il se peut que le disque soit partiellement endommagé. Si PartitionMagic effectue des modifications dans ces conditions, il peut en résulter une perte de données. Par conséquent, PartitionMagic refuse de reconnaître toute partition du disque dur. Pour résoudre ce problème, reportez-vous aux instructions de la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137.

N°106 La partition ne débute pas au secteur n°1

Voir l'erreur n°105.

N°107 La partition débute après la fin du disque

Cette erreur peut se produire si une partition s'étend de manière erronée au-delà de la limite physique du disque dur. En effet, le disque dur peut avoir été utilisé sur un autre ordinateur ou avec un contrôleur de disque dur différent, ou les paramètres du BIOS ont peut-être été modifiés. Souvenez-vous que la géométrie physique du disque dur peut différer de la géométrie logique attribuée au disque par le système d'exploitation.

N°108 La partition ne finit pas à la fin du cylindre

Voir l'erreur n°105.

N°109 La partition finit après la fin du disque

Voir l'erreur n°107.

N°110 Une partition a deux tailles différentes dans la table des partitions

La table de partitions du disque dur contient deux valeurs différentes représentant le nombre de secteurs de ce disque. Cette erreur est grave si DOS et un autre système d'exploitation utilisent le disque dur. Si DOS utilise l'une de ces valeurs et que l'autre système d'exploitation utilise l'autre, une perte de données risque de se produire lorsque la partition sera pratiquement pleine. Pour corriger cette erreur, reportez-vous aux instructions de la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137.

N°111 La partition logique commence en dehors de la partition étendue

Un enregistrement EPBR est un secteur du disque dur contenant une table de partitions. La table de partitions EPBR est particulière dans la mesure où elle ne possède généralement que deux entrées valides : l'une pour la partition logique et l'autre pour la liaison vers l'EPBR suivant. La norme veut que l'entrée de la partition logique soit la première entrée de la table et que la liaison vers l'EPBR suivant soit la deuxième. Les troisième et quatrième entrées ne sont pas utilisées. Certains utilitaires, tels que Boot Manager d'IBM, tiennent compte de l'ordre des entrées et exigent que la première corresponde à la partition logique et la deuxième à la liaison vers l'EPBR suivant. Lorsque PartitionMagic détecte que l'ordre des entrées de l'EPBR est incorrect, il vous invite à corriger l'erreur. Si vous acceptez de corriger l'erreur, PartitionMagic réordonne automatiquement les entrées de l'EPBR.

N°112 La partition logique se termine en dehors de la partition étendue

Voir l'erreur n°111.

N°113 Les partitions se chevauchent

La table des partitions du disque dur contient des valeurs erronées. Si les partitions de données se chevauchent, l'écriture sur l'une des partitions risque de détruire les données de l'autre.

Cette erreur est parfois produite par un bogue FDISK d'OS/2. Si de l'espace libre existe dans la partition étendue, le programme FDISK d'OS/2 permet la création d'une partition principale qui chevauche la partition étendue. Une partition logique est créée par la suite dans l'espace occupé par la partition principale qui chevauche la partition étendue.

Si une partition principale chevauche la fin de la partition étendue mais ne chevauche aucune partition logique contenue dans la partition étendue, le problème peut être résolu par une correction de la table de partitions. Seul une personne qualifiée peut tenter cette réparation. Une correction erronée peut en effet détruire toutes les données du disque dur. Vous devriez, dans la plupart des cas, être en mesure de résoudre ce problème à l'aide des informations fournies dans la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137.

N°116 La table des partitions contient des valeurs de départ et de fin contradictoires

La table de partitions du disque dur contient deux descriptions divergentes du secteur de début de la partition. Cette erreur peut se produire si le système d'exploitation signale une géométrie de disque dur différente de celle qui était en cours d'utilisation lors de l'écriture de la table de partitions. Les causes possibles sont les suivantes : (1) différents systèmes d'exploitation signalent des géométries de disque dur différentes, (2) vous amorcez à partir d'une disquette qui charge un pilote différent de celui qui est chargé lorsque vous amorcez à partir du disque dur, (3) la mise à niveau du système d'exploitation entraîne l'utilisation d'un pilote différent, (4) le disque dur ou le contrôleur a été modifié, (5) le BIOS a été mis à niveau, (6) le paramètre LBA du BIOS a été modifié ou (7) un virus de table de partitions est présent sur le disque dur.

Vous devriez, dans la plupart des cas, être en mesure de résoudre ce problème comme il est indiqué dans la section « Résolution des erreurs de table de partitions », page 137. Vous pouvez aussi utiliser un programme antivirus pour supprimer les virus de table de partitions. Une perte de données est possible si le nombre de têtes ou de secteurs par piste a changé depuis la création initiale des partitions.

N°117 Impossible de reconnaître la lettre d'unité de la partition

Sous OS/2, PartitionMagic doit être capable de trouver la lettre d'unité de chaque partition avant d'effectuer des modifications. OS/2 peut ne pas trouver une lettre d'unité pour chaque partition pour différentes raisons. Par exemple, un pilote sur votre système peut changer les lettres d'unité par rapport à leurs valeurs par défaut ou vos partitions peuvent ne pas avoir de numéros de série.

Cette erreur peut également se produire lorsque vous exécutez PartitionMagic sous Windows.

La solution consiste à exécuter PartitionMagic à partir de DOS ou du mode MS-DOS (avec Windows 95 ou Windows 98). Lorsque PartitionMagic s'exécute à partir de DOS ou du mode MS-DOS, il n'a pas besoin de trouver la lettre d'unité de chaque partition. Ainsi, si le problème signalé par ce message d'erreur est le seul, PartitionMagic peut s'exécuter normalement.

δK

du premier ortez-vous à

estination de la

la nouvelle zone de lectueux. Lorsque ce message ement est abandonnée avant que ez de déplacer la partition. Exécutez se de surface avant de continuer. Si le deux, nous vous conseillons de le

ons. Il est impossible d'annuler la

fichiers supprimés ont été trouvés dans l'espace libre. de fichiers revendique le même espace que l'autre. a suppression d'une autre partition.

Erreurs de vérification (500 à 599)

Des erreurs de vérification se produisent lorsque PartitionMagic vérifie l'intégrité d'une partition. Pour plus d'informations sur la résolution de ces erreurs, consultez la section « Correction des erreurs de vérification », page 136.

N°500 Le sous-répertoire est endommagé

Ce message d'erreur indique le nom du sous-répertoire endommagé. Sauvegardez le contenu de ce répertoire et de ses sous-répertoires. Vous pourrez ensuite supprimer le sous-répertoire endommagé.

N°501 Des fichiers à ligisons croisées ont été détectés

Plusieurs fichiers revendiquent les mêmes clusters. PartitionMagic peut corriger cette erreur lorsqu'elle se produit sur une partition NTFS. Pour plus d'informations, consultez la section « Vérification des partitions », page 52. PartitionMagic vous permet de corriger cette erreur des façons suivantes : (1) en copiant les clusters partagés sur chaque fichier concerné, (2) en supprimant tous les fichiers concernés ou (3) en conservant un fichier et en supprimant les autres fichiers concernés.

N°506 Espace libre insuffisant pour réduire la partition

Il est nécessaire de disposer d'espace libre (qui dépend du contenu actuel du disque dur) pour diminuer la taille d'une partition. Supprimez les fichiers inutiles ou en double de la partition, puis relancez l'opération.

N°508 L'opération n'a pas modifié la partition

Vous avez entré une valeur identique à la valeur actuelle de la partition ou une valeur qui, arrondie à la limite de cylindre requise, est identique à la valeur actuelle de la partition. Entrez une valeur plus élevée.

N°509 Un secteur endommagé a été détecté dans la zone FS actuelle ou nouvelle

Pour effectuer le redimensionnement demandé, PartitionMagic a tenté d'agrandir la zone du système de fichiers. Le programme a cependant trouvé un secteur défectueux dans la nouvelle zone. Déplacez la partition avant de la redimensionner. Les données ne sont pas endommagées par cette situation.

N°510 Cette version du système de fichiers n'est pas prise en charge

Une version mise à jour de PartitionMagic est nécessaire pour utiliser cette nouvelle version du système de fichiers. Pour plus d'informations sur les versions mises à jour de PartitionMagic, visitez le site Web suivant : www.powerquest.com.

Erreurs liées au traitement par lots (600 à 633)

- N°600 Impossible d'ouvrir le fichier de traitement par lots
- N°601 Erreur de l'écriture du fichier de traitement par lots
- N°602 Fichier de traitement par lots introuvable

PartitionMagic permet de définir une série de changements à effectuer sur vos partitions et les exécute tous lorsque vous cliquez sur **Appliquer**. À ce stade, PartitionMagic écrit un fichier de liste de commandes, (appelé « fichier de traitement par lots ») sur le disque afin de préparer l'exécution, puis lit le fichier lors de l'exécution (immédiatement si un verrouillage peut être assuré sur toutes les partitions concernées ou en mode « réamorçage » après avoir redémarré l'ordinateur si tous les verrouillages ne peuvent pas être assurés). Dans les versions de PartitionMagic pour Windows 95, Windows 98 et Windows NT Workstation, le fichier de traitement par lots se trouve dans le répertoire Windows\System. Dans les versions pour DOS, il se trouve dans le répertoire d'exécution de PartitionMagic. Le nom du fichier de traitement par lots est PQ_SM40.PQB.

Si le fichier de traitement par lots ne peut être ni créé, ni écrit, ni localisé lorsque PartitionMagic tente d'exécuter le fichier de commandes, les messages ci-dessus apparaissent. Si vous exécutez PartitionMagic à partir de disquettes de secours, vérifiez que ces dernières ne sont pas protégées en écriture. Si vous ne parvenez pas à déterminer la source du problème, contactez le Service d'assistance technique de PowerQuest.

N°603 Opération de traitement par lots inconnue

Le fichier de traitement par lots contient une opération inconnue de PartitionMagic. Contactez le Service d'assistance technique de PowerQuest.

N°625 La structure du lot a changé

En général, l'erreur n°625 se produit uniquement lorsque le système doit être lancé en mode d'amorçage pour pouvoir exécuter vos commandes. Cette erreur signifie que la géométrie du disque est différente dans la version Windows native de PartitionMagic et dans la version d'amorçage. Pour des raisons de sécurité (risque de perte de données), PartitionMagic ne peut pas appliquer vos modifications.

Cette erreur se produit le plus fréquemment lorsque le système est doté d'un disque dur (par exemple, SCSI ou amovible) visible dans Windows, mais indétectable dans l'environnement d'amorçage.

Les solutions possibles sont les suivantes :

- Assurez-vous que l'opération est effectuée en mode Windows natif (sans avoir recours au mode amorçage). PartitionMagic passera en mode d'amorçage uniquement s'il ne parvient pas à verrouiller une partition (c'est-à-dire, si la partition comporte des fichiers ouverts). Faites en sorte que toutes les opérations s'effectuent sur des disques pouvant être verrouillés par PartitionMagic avant de cliquer sur le bouton Appliquer les modifications.
- Modifiez la configuration du BIOS du disque dur responsable de l'erreur (probablement le disque SCSI ou amovible). Vous êtes ainsi assuré que les environnements en mode natif et en mode d'amorçage détectent des configurations de disque dur identiques. Si le problème persiste, désactivez temporairement le disque responsable de l'erreur.

Cette erreur indique souvent qu'une autre application a modifié la configuration du disque pendant l'exécution de PartitionMagic. Assurez-vous qu'aucune autre application n'est chargée pendant l'exécution de PartitionMagic.

Erreurs liées aux interactions e l'utilisateur (950 à 999)

N°950 Impossible de détecter les unités

Aucun disque dur partitionnable détecté sur votre ordinateur. Les lecteurs de disquette et un grand nombre de lecteurs de supports amovibles ne prennent pas en charge le partitionnement. PartitionMagic ne peut pas effectuer des opérations sur les disques avec de telles unités.

N°951 Une valeur non valide a été entrée

Vous avez entré une valeur en dehors des limites autorisées ou (lorsqu'elle est arrondie à la limite de cylindre requise) arrondie à une valeur en dehors des limites acceptées par l'opération indiquée. Vérifiez les limites acceptées et entrez la valeur à nouveau.

N°952 La valeur entrée est identique à la valeur en cours

Voir l'erreur n°508.

N°963 L'opération sélectionnée n'est pas valide à présent

Les opérations PartitionMagic ne sont pas réalisables sur toutes les partitions. Par exemple, vous ne pouvez pas convertir une partition HPFS en partition NTFS, ni même créer une partition si l'espace libre disponible sur votre disque n'est pas suffisant.

Sous Windows, les options non disponibles n'apparaissent pas dans les menus ou apparaissent estompées. Cependant, si vous exécutez des scripts avec la version DOS, l'absence de menu vous empêche de voir quelles sont les opérations disponibles. Reportez-vous aux sections appropriées de ce guide de l'utilisateur ou de l'aide en ligne afin de connaître les restrictions expliquant pourquoi une opération n'est pas disponible.

N°968 Nom de volume incorrect, la suppression n'a pas été effectuée

Pour supprimer une partition, PartitionMagic vous demande d'entrer le nom de volume de cette partition. Si le nom de volume entré ne correspond pas au nom de volume de la partition que vous souhaitez supprimer, ce message d'erreur s'affiche.

N°969 Nom de volume incorrect, impossible d'effectuer l'opération.

Pour formater une partition existante, PartitionMagic vous demande d'entrer le nom de volume de celle-ci. Si le nom de volume entré ne correspond pas au nom de volume de la partition que vous souhaitez formater, ce message d'erreur s'affiche.

N°970 Valeur non valide de vérification des secteurs défectueux

Cette erreur se produit uniquement dans la version entreprise de PartitionMagic à partir de l'exécution d'un script. Si la commande de script SET DEFAULT BAD SECTOR TEST STATE n'est suivie ni de ON, ni de OFF, ce message d'erreur apparaît.

N°971 Le nom entré est trop long

Lorsque vous entrez le nom d'un volume, le processus chargé de vérifier sa validité affiche ce message si le nom est trop long. Le nom ne doit pas dépasser 11 caractères.

N°972 Le nom de volume contient des caractères non valides

Lorsque vous entrez le nom d'un volume, le processus chargé de vérifier sa validité affiche ce message si le nom contient des caractères non valides. Les caractères suivants ne sont pas valides : $[*?: <> | +=; \/",]$.

N°973 Le nom du volume ne doit pas être précédé d'espaces

Lorsque vous entrez un nom de volume, le processus qui vérifie la validité du nom affiche ce message si le nom est précédé d'un ou de plusieurs espaces.

N°974 La taille spécifiée du répertoire racine n'est pas valide

Cette erreur se produit uniquement dans la version entreprise de PartitionMagic à partir de l'exécution d'un script. Si vous utilisez les opérations Créer, Formater ou Redimensionner le répertoire racine et que le nombre d'entrées défini n'est pas compris dans les valeurs autorisées pour cette partition, ce message d'erreur apparaît. En général, la plage de valeurs autorisées va de 64 à 1024.

N°975 La taille des clusters spécifiée n'est pas valide dans cette partition

Ce message d'erreur s'affiche uniquement dans la version entreprise de PartitionMagic à partir de l'exécution d'un script. De nombreuses commandes ont une option de taille de cluster. Si une commande de script définit une taille de cluster non valide (pour le type et la taille de la partition), ce message d'erreur apparaît.

N°976 Impossible de créer le système de fichiers spécifié dans l'espace actuel


Ce message d'erreur s'affiche uniquement dans la version entreprise à partir de l'exécution d'un script. Lorsque vous utilisez les commandes Créer et Formater, vous devez également choisir un type de système de fichiers. Si le type de système de fichiers ou de partition indiqué ne peut pas être créé dans l'espace disponible, ce message d'erreur apparaît.

N°977 La partition sélectionnée n'est pas valide

Ce message d'erreur s'affiche uniquement dans la version entreprise de PartitionMagic à partir de l'exécution d'un script. Si la partition sélectionnée à partir de la commande Sélectionner une partition n'est pas valide, ce message d'erreur apparaît.

N°978 Impossible de sélectionner la bonne partition après la dernière opération. Script interrompu.

Ce message d'erreur s'affiche uniquement dans la version entreprise de PartitionMagic à partir de l'exécution d'un script. Après chaque opération, PartitionMagic vérifie que la bonne partition est encore sélectionnée. Si PartitionMagic ne parvient pas à sélectionner la bonne partition, le script est interrompu et ce message d'erreur apparaît.



N°1501 Version incorrecte de NTFS

La partition a été créée au moyen d'une version de format de fichier NTFS que PartitionMagic ne gère pas.

N°1503 Taille incorrecte des clusters NTFS

La taille de cluster NTFS doit correspondre à 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 384, 32 768 ou 65 536 octets.

N°1512 Non-concordance de l'enregistrement de relancement

Les deux entrées de redémarrage du fichier journal sont différentes. Ce cas peut se présenter lorsque Windows NT Workstation n'a pas été correctement fermé. Pour résoudre ce problème, redémarrez Windows NT Workstation et fermez-le au moyen de la commande Arrêter.

N°1513 Mauvaise position de l'attribut dans l'enregistrement du fichier

Cette erreur peut souvent être corrigée par l'application de la commande CHKDSK /F au disque concerné. Pour obtenir des instructions sur l'exécution de CHKDSK, consultez la Solution PowerQuest How to Run Microsoft CHKDSK from the Command Line (en anglais).

Si l'exécution de CHKDSK /F ne permet pas de résoudre le problème, envoyez les éléments suivants au Service d'assistance technique de PowerQuest :

- Un rapport de débogage. Pour plus d'informations, consultez la Solution PowerQuest Running a Debug Report (en anglais).
- Un rapport PARTINFO. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo », page 138.
- Les informations mentionnées dans la Solution PowerQuest <u>Information</u> <u>Needed for a Trouble Report</u> (en anglais).
- Si possible, une image de l'ordinateur ou du disque dur réel, afin de permettre aux développeurs de PowerQuest d'examiner la source du problème plus précisément.

N°1516 Partition incorrectement supprimée

L'indicateur de partition endommagée est défini dans un enregistrement de redémarrage du fichier journal. Cette erreur peut être le résultat d'une panne de courant ou d'une défaillance du système lors de l'écriture de la partition par le système d'exploitation Windows NT.

Ce problème peut souvent être corrigé par l'application de la commande CHKDSK /F à l'unité concernée. Pour obtenir des instructions sur l'exécution de CHKDSK, consultez la Solution PowerQuest concernant How to Run Microsoft CHKDSK from the Command Line (en anglais).

Si l'exécution de CHKDSK /F ne permet pas de résoudre le problème, envoyez les éléments suivants au Service d'assistance technique de PowerQuest :

- Un rapport de débogage. Pour plus d'informations, consultez la Solution PowerQuest Running a Debug Report (en anglais).
- Un rapport PARTINFO. Pour plus d'informations, consultez la section « Création de rapports de diagnostics avec PartitionInfo », page 138.
- Les informations mentionnées dans la Solution PowerQuest <u>Information</u>
 Needed for a Trouble Report (en anglais).
- Si possible, une image de l'ordinateur ou du disque dur réel, afin de permettre aux développeurs de PowerQuest d'examiner la source du problème plus précisément.

N°1527 Numéro incorrect de séquence de mise à jour

Un tampon contient des numéros de séquence de mise à jour qui ne concordent pas. Cette erreur peut être le résultat d'une panne de courant ou d'une défaillance du système lors de l'écriture sur la partition par le système d'exploitation Windows NT. Réamorcez Windows NT Workstation et exécutez CHKDSK /F pour réparer les dommages.

N°1529 Non-concordance des informations dans l'entrée de répertoire

Un attribut de fichier stocké dans un enregistrement de fichier diffère de l'attribut stocké dans son entrée de répertoire. Si cette erreur s'est produite dans un fichier système (fichier 0 à 10), le programme CHKDSK de Windows NT ne la corrigera pas, mais Windows NT recréera le répertoire racine sur la partition au prochain lancement du système d'exploitation.

N°1538 Espace adjacent pour déplacement introuvable

La partition ne contient pas assez d'espace libre adjacent pour stocker la nouvelle copie d'un fichier qui ne doit pas être fragmentée. Cette erreur se produit généralement lorsque vous tentez de réduire une partition à l'aide de l'option Redimensionner.

N°1539 Non-concordance de taille des fichiers

La taille d'un fichier système (fichier 0 à 15) qui figure dans l'enregistrement de fichier ne correspond ni à la taille enregistrée dans son entrée de répertoire du répertoire racine, ni à la taille de son flux de données.

N°1544 Liste des attributs externes dans l'attribut externe

Un enregistrement de fichier externe comprend une liste d'attributs externes.

N°1545 Attributs du fichier en désordre

Dans un fichier, les attributs doivent apparaître par ordre de type numérique croissant.

N°1546 Attribut ni résident, ni non résident

L'indicateur résident de l'attribut a une valeur autre que résident ou non résident.

N°1547 Limites d'exécution incorrectes

Une série est dotée d'un nombre de clusters supérieur à la différence entre son cluster le plus élevé et son cluster le moins élevé.

N°1548 La table des fichiers comporte moins de 16 entrées

La table de fichiers doit comprendre au moins 16 entrées.

N°1549 La table des fichiers comporte plus de 4 milliards d'entrées

La table de fichiers doit comprendre moins de 4 milliards d'entrées.

N°1604 Le fichier n'est pas contenu par son parent

Le répertoire parent du fichier ne contient pas de référence au fichier ou les informations de taille, de date ou d'heure d'un fichier ne correspondent pas aux informations du répertoire parent du fichier. PartitionMagic peut corriger cette erreur lorsque vous utilisez l'opération Vérifier. Pour plus d'informations, consultez la section « Vérification des partitions », page 52. Lorsque vous corrigez cette erreur, PartitionMagic met à jour les informations du répertoire parent du fichier.

N°1609 Cluster(s) perdu(s)

Le bitmap du volume affiche des clusters non utilisés comme utilisés (aucun fichier ne les revendique). PartitionMagic peut corriger cette erreur lorsque vous utilisez l'opération Vérifier. Pour plus d'informations, consultez la section « Vérification des partitions », page 52. PartitionMagic vous permet de corriger cette erreur soit en supprimant les clusters perdus, soit en les enregistrant dans un fichier dans le répertoire racine. Le nom de fichier est FILEXXXX.PQE, où XXXX désigne un nombre entre 0000 et 9999.

N°1630 Contradiction des tailles indiquées dans l'en-tête d'attribut

Les informations sur la taille de fichier sont incorrectes. PartitionMagic peut corriger cette erreur lorsque vous utilisez l'opération Vérifier. Pour plus d'informations, consultez la section « Vérification des partitions », page 52. Lorsque vous corrigez cette erreur, PartitionMagic calcule la taille de fichier correcte.

N°1644 Numéro de séquence du fichier système incorrect

Un fichier système est doté d'un numéro de séquence incorrect. Les fichiers système doivent être dotés d'un numéro de séquence compris entre 1 et 15. Les partitions sur lesquelles ce problème intervient peuvent réussir le test CHKDSK de Windows NT, mais Windows NT ne montera pas les partitions au démarrage suivant du système d'exploitation.

N°1647 Erreur dans l'index du répertoire racine

L'index du répertoire racine contient une erreur. L'exécution du programme CHKDSK de Windows NT ne résoudra pas ce problème, mais le système d'exploitation Windows NT recréera automatiquement le répertoire racine sur la partition au prochain démarrage.

N°1681 Les données sont compressées ou incomplètes

Le système de fichiers NTFS en cours de conversion au format FAT contient des fichiers compressés ou éparpillés. Le système FAT ne prend pas en charge les fichiers éparpillés et la technique de compression adoptée par Windows NT/2000/XP sur les unités FAT est différente de celle employée avec NTFS. Par conséquent, les fichiers compressés et éparpillés sont illisibles en cas de cas de conversion.

Quand cette erreur se produit sur un système Windows XP, vous pouvez souvent corriger le problème en désactivant la fonction de restauration du système Windows. Cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**, sélectionnez **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Restauration du système** et activez la case à cocher **Désactiver la Restauration du système**.

Si l'erreur se produit sur une système Windows NT ou Windows 2000 ou si la désactivation de l'option Restauration du système sous XP ne résout pas le problème, effectuez la procédure suivante :

- 1 Sous Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
- **2** Activez le répertoire racine de l'unité concernée.
- **3** Entrez la commande suivante : COMPACT /U /S /A /I /F *.*.
- **IMPORTANT!** Cette commande permet de décompresser tous les fichiers de la partition sur laquelle elle est exécutée. Vous devez donc disposer de suffisamment d'espace libre sur la partition pour accueillir les fichiers décompressés. La durée de l'opération dépend du nombre de fichiers compressés. Pour annuler l'opération au cours de son exécution, appuyez sur <Ctrl+C> lorsque la fenêtre d'invite de commande est affichée.
- **4** Une fois le processus de décompression terminé, effectuez une recherche du fichier EGA.CPI.
- **5** Une fois que vous avez trouvé le fichier, cliquez dessus avec le bouton droit, sélectionnez **Propriétés**, cliquez sur **Avancé** et vérifiez que le fichier est décompressé.

Vous devriez à présent être en mesure de convertir le système de fichiers sans recevoir l'erreur 1681.

Si le problème persiste, essayez de localiser et de décompresser le fichier indiqué dans le message de l'erreur. Servez-vous du numéro FRS (premier numéro qui n'est pas compris entre parenthèses). Opération :

- 1 Téléchargez le fichier **btini.zip** à partir du site ftp://ftp.powerquest.com/pub/utilities/btini.zip et décompressez le fichier.
- **2** Copiez le fichier BTINI.EXE du répertoire dans lequel vous avez décompressé **btini.zip** sur une disquette.
- **3** Amorcez vers la disquette de secours 1 de PartitionMagic. Lorsqu'un message vous demande la disquette 2, insérez la disquette contenant le fichier BTINI.EXE et appuyez sur <Entrée>.

- **4** Appuyez sur <Ctrl+C> pour arrêter le processus de traitement par lots de la disquette de secours.
- **5** À l'invite A:\, entrez BTINI /SHOW.

Cette commande permet d'afficher l'identificateur de la partition NTFS.

6 Entrez à présent la commande suivante :

BTINI /FRS <ID de la partition NTFS>:<numéro FRS affiché dans le message d'erreur 1681>

Cette commande renvoie le nom de fichier associé au numéro FRS indiqué dans le message d'erreur 1681.

- **7** Redémarrez l'ordinateur sous Windows et recherchez le fichier indiqué par BTINI.
- **8** Décompressez ou annulez la protection du fichier.

Vous pouvez également copier le fichier vers un autre emplacement et le supprimer de son emplacement d'origine. Une fois l'opération de conversion de PartitionMagic terminée, vous pouvez copier de nouveau le fichier vers son emplacement d'origine.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire BTINI, consultez la Solution PowerQuest BTini and PQFile Syntax and Uses (en anglais).

Si l'erreur 1681 se reproduit après avoir essayé les étapes pécédentes, redémarrez Windows, recherchez les fichiers compressés manuellement à l'aide de l'Explorateur Windows et décompressez-les. Pour obtenir des instructions relatives à cette opération, consultez la Solution PowerQuest <u>Uncompressing</u> Files in Windows NT, 2000, and XP (en anglais).

N°1687 Un index d'objets est présent

Un fichier avec un index d'objets créé par Windows 2000 a été trouvé. Par exemple, des quotas d'espace disque ont pu être attribués aux utilisateurs. Lors de la conversion d'une partition en FAT ou FAT32, ces informations ne sont pas enregistrées, car les systèmes de fichiers FAT et FAT32 ne prennent pas en charge les index d'objets. Le numéro FRS du fichier compressé trouvé est indiqué.

Erreurs de vérification FAT (2000 à 2099)

Des erreurs de vérification se produisent lorsque PartitionMagic vérifie l'intégrité d'une partition. Pour plus d'informations sur la résolution de ces erreurs, consultez la section « Correction des erreurs de vérification », page 136.

N°2001 Les copies de la table FAT ne sont pas identiques

Exécutez ScanDisk pour corriger cette erreur

qui peut également être due à un virus. Exécutez un logiciel antivirus et détruisez, si possible, tout virus éventuel.

N°2002 Des entrées de la table FAT ne sont pas valides

Cette erreur peut être corrigée en exécutant un test ScanDisk approfondi sur les partitions concernées.

N°2003 La taille de fichier ne correspond pas à l'allocation FAT des fichiers

Exécutez ScanDisk ou CHKDSK pour corriger cette erreur.

N°2005 Un ou plusieurs clusters perdus se sont présentés

Exécutez ScanDisk ou CHKDSK pour corriger cette erreur.

N°2012 Le système de fichiers FAT est trop volumineux pour la partition

Cette erreur peut se produire dans les cas suivants :

- Le nombre de secteurs dans la partition dépasse 65 536 et le champ bsHugeSects du secteur d'amorçage (« Big total number of sectors » dans l'utilitaire DISKEDIT de Norton) indique que le nombre actuel de secteurs dans la partition est supérieur au nombre défini dans la table de partitions.
- Le nombre de secteurs dans la partition est inférieur à 65 536 et le champ bsSects du secteur d'amorçage (« Total sectors on disk » dans l'utilitaire DISKEDIT de Norton) indique que le nombre actuel de secteurs dans la partition est supérieur au nombre défini dans la table de partitions.

Cette situation peut entraîner une perte de données lorsque le système de fichiers FAT tente d'utiliser de l'espace (externe à la partition) qui n'existe pas ou appartient à une autre partition. Comme des données de fichier peuvent se trouver en dehors des limites de la partition, la correction du secteur d'amorçage ne suffit pas à résoudre le problème.

Pour corriger cette erreur, sauvegardez toutes les données de la partition, supprimez la partition, recréez-la, puis restaurez les données. Il est également possible d'utiliser Norton Disk Doctor.

N°2013 Un composant de la géométrie FAT est endommagé

Cette erreur peut se produire dans les cas suivants :

- Le nombre de clusters du disque dur est supérieur au nombre maximal autorisé par la table FAT. Ce problème peut être le résultat de valeurs incorrectes dans le secteur d'amorçage pour les champs nombre de secteurs, FAT, entrées racine, secteurs réservés et secteurs par cluster.
- La table FAT ne comporte pas assez de secteurs pour contenir le nombre de clusters présents sur le disque dur.

Un technicien qualifié pourra peut-être réparer le disque dur en y apportant de simples corrections. Il est également possible de sauvegarder les données de la partition, de supprimer la partition, de la recréer, puis de restaurer les fichiers.

N°2024 Le fichier des attributs étendus OS/2 est endommagé

Cette erreur peut se produire si vous utilisez OS/2 et qu'un programme écrit sur le fichier d'attributs étendus d'OS/2 ou remplace ce fichier par accident. Lorsque cette erreur se produit, sauvegardez vos données, supprimez la partition, recréez-la, puis restaurez les données.

N°2027 Le nombre d'entrées du répertoire racine est trop élevé dans la partition FAT32 pour une conversion en FAT16

Les noms de fichiers longs peuvent être à l'origine de ce problème, car ils utilisent plusieurs entrées par fichier. Pour corriger cette erreur, déplacez certaines entrées du répertoire racine vers un sous-répertoire, puis défragmentez le disque.

N°4002 Aucune signature de volume NetWare valide dans la table de définition des volumes

Voir l'erreur n°3.

Erreurs BootMagic (8000 à 8999)

Il s'agit d'erreurs « first head » (première tête). Elles peuvent être résolues avec l'aide du Service d'assistance technique de PowerQuest. Avant d'appeler le Service d'assistance technique, veuillez entrer ce qui suit à une invite DOS: wrprog /bak >x:head1.dat, où x: correspond à l'une des unités de l'ordinateur.

Le fichier wrprog.exe se trouve dans le dossier Utility\DOS du dossier de votre produit PowerQuest. Si vous travaillez sous Windows NT et si DOS n'est pas disponible, vous pouvez utiliser les disquettes de secours DOS créées pour votre logiciel PowerQuest.

Erreurs liées au système d'exploitation (au-delà de 10 000)

Tous les numéros d'erreur au-delà de $10\,000$ signalent des erreurs liées au système d'exploitation. Pour savoir à quelle erreur de système d'exploitation correspond un numéro donné, soustrayez $10\,000$ à ce numéro (par exemple, $10\,032-10\,000=32$). Pour plus d'informations sur la correction de l'erreur, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

Code de sortie 12

PartitionMagic a besoin de secteurs libres sur la piste 0 pour installer le fichier de disquette virtuelle qui applique les opérations en mode d'amorçage. Si PartitionMagic ne parvient pas à trouver de secteurs libres sur la piste 0, il renvoie ce code de sortie.

Si vous rencontrez cette erreur, essayez la procédure suivante.

- 1 Téléchargez le fichier ftp://ftp.powerquest.com/pub/utilities/head.zip à partir du site FTP de PowerQuest et décompressez-le dans un dossier du disque dur.
- **2** Affichez une fenêtre d'invite de commande, activez le dossier dans lequel vous avez décompressé le fichier head.zip et entrez MBRutil /SH=head0.dat.
 - Cette commande crée une sauvegarde de la première tête (head 0) du disque dur, que vous pourrez restaurer en cas de problème lors de l'exécution du programme Wipetrk.exe. REMARQUE : La syntaxe de la commande de restauration de la première tête est MBRutil /RH=head0.dat.
- **3** Sur la ligne de commande, entrez Wipetrk.
 - Cette commande efface la totalité du contenu du disque dur entre les octets 512 et 32255 (emplacement des données qui provoque l'erreur du code de sortie 12).

Si le problème persiste, exécutez PartitionMagic à partir des disquettes de secours.

A N N E X E

Assistance technique de PowerQuest

PowerQuest offre plusieurs solutions d'assistance technique. Vous pouvez choisir le niveau d'assistance en fonction de vos besoins.

Lorsque vous rencontrez un problème, consultez l'aide en ligne du produit, le guide de démarrage rapide ou le fichier README ou visitez le site Web du Service d'assistance technique de PowerQuest (www.powerquest.com/support). Vous pouvez également appliquer le dernier correctif ou la dernière mise à niveau du logiciel (www.powerquest.com/updates).

Si vous contactez le Service d'assistance technique de PowerQuest, vous devez fournir votre numéro de licence (n° de série).

Pour mieux vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez, les techniciens du Service d'assistance technique de PowerQuest vous demanderont peut-être de leur fournir les informations obtenues à l'aide de l'utilitaire PARTINFO. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Création de rapports de diagnostics à l'aide de PARTINFO » de l'aide en ligne du produit.

L'assistance technique liée aux produits PowerQuest est disponible à compter de la sortie du logiciel et jusqu'à six mois après le lancement de la version majeure suivante du logiciel ou après l'interruption du développement du produit.

Assistance technique gratuite

L'assistance technique gratuite de PowerQuest se compose d'outils d'auto-assistance disponibles à l'adresse *www.powerquest.com/*support (en anglais uniquement).

- Une base de connaissances puissante et conviviale permet de trouver la réponse aux questions les plus fréquentes et de découvrir des procédures et des informations techniques concernant les produits de PowerQuest.
- Des dizaines d'animations vidéo vous aident à vous familiariser avec les fonctionnalités des produits.
- Les mises à jour et les correctifs des versions les plus récentes des produits de PowerQuest.
- Un formulaire de courrier électronique automatisé que vous pouvez compléter
 pour poser une question par écrit à un technicien de PowerQuest. Les demandes
 d'assistance par courrier électronique en Amérique du Nord sont traitées de 8h00 à
 17h00 (heure des Montagnes Rocheuses). Pour obtenir une assistance par courrier
 électronique sur des questions techniques particulières, remplissez le formulaire
 disponible sur l'un des sites Web indiqués ci-dessous.

Langue	Emplacement du formulaire d'assistance par courrier électronique
Anglais	www.powerquest.com/support/emsupport.cfm
Français	www.powerquest.com/support/emsupport.cfm?language = FR
Allemand	www.powerquest.com/support/emsupport.cfm?language=DE

		900-328-8324 à 2,95 \$ (USD) la minute, à régler avec la acture de téléphone (les deux premières minutes sont tuites)
Anglais	R.U.	+4 (20 7341 5517 à 30,00 \$ (USD) ou 34,50 € par inche à régler par carte de crédit
Français	France	+33 (0) 32 49 à 30,00 \$ (USD) ou 34,50 € par incident, ler par carte de crédit
Allemand	Allemagne	+49 (0)69 6 516 à 30,00 \$ (USD) ou 34,50 € par incident, à rég

Assistance technique payante en dehantes heures de bureau

PowerQuest offre une assistance technique payante des heures de bureau, par téléphone uniquement. Cette assistance est destin poersonnes qui ont besoin de conseils en dehors des heures habituelles d'ouverture de des Montagnes Rocheuses, du lundi au vendredi). Cette par n'est facturée 95,00 \$ (USD) par incident.

Index

Numériques	Attributs étendus, erreurs 162
1394, prise en charge de l'unité 18	Automatisation des tâches à l'aide des assistants 86
4 Ko, partitions FAT/FAT32 en données alignées 79	Avertissements 81
64 Ko 23	_
utilisation de clusters 71	В
_	Barre d'état 16
A	Basculement entre les partitions amorçables 92
Accès au disque, messages d'erreur 142	BootMagic 95
Activer 69	aide en ligne 100
Affichage de partitions 67	ajout de systèmes d'exploitation au menu 103
Affichage du contenu d'une partition 28	amorçage à partir d'un deuxième disque dur 105
Afficher, menu 14	configuration 101 configuration requise 96
Aide contextuelle 26	création d'une disquette de secours 100
Aide en ligne 26	définition de mots de passe 102
BootMagic 100	délai de démarrage, définition 106
DataKeeper 123	dépannage 108
Amorçage d'un système d'exploitation sur un	désactivation 106
deuxième disque dur 105	installation 97
Analyse des erreurs 61	modification des propriétés d'une
Analyse des secteurs défectueux 66	option du menu 105
Annulation de la suppression de partitions 47	suppression d'options du menu 104
restrictions 48	utilisation sur un système comportant uniquement
Annulation des modifications 20	des partitions NTFS 98
Annuler 19	C
Application des modifications 20	Caractères étendus, affichage incorrect 24
à partir des assistants 86	CD-ROM, attribution d'une lettre d'unité 133
Windows et mode d'amorçage 20	Changement de lettre d'unité 66
Assistance technique 165	
Assistant Créer une partition 86	Claviers internationaux 24
Assistant Redistribuer l'espace libre 88	
Assistants	Clusters 64 Ko 23
application ou annulation des modifications 86 copie de partitions 88	64 Ko, utilisation 71
créer une partition 86	FAT, taille requise 72
exécution 86	redimensionnement 70
fusion de partitions 88	taille 70
installer un nouveau système d'exploitation 87	Clusters défectueux 66
présentation 15, 86	Code de sortie 12 163
redistribution de l'espace libre 88	Combinaison de partitions 54
Astérisque (*) dans la liste des partitions,	Commutateurs d'amorçage 10
explication 15 Attribution d'un nom à une partition 49	Commutateurs de ligne de commande 10 PQBoot 94
	Configuration de BootMagic 101

Configuration logicielle 4	défaillance de PartitionMagic en
Configuration matérielle Voir Système, configuration	mode d'amorçage 129
Contextuelle, aide 26	disquettes de secours, manque d'espace sur la
Conversion 77	disquette 1 9
FAT en FAT32 77	erreur d'écriture sur disque sur un ordinateur
FAT en NTFS 77	équipé de SystemWorks 127
FAT32 en FAT 78	fonctions NTFS perdues lors de la conversion en
NTFS en FAT ou FAT32, restrictions 81	FAT ou FAT32 81
partitions FAT ou FAT32 en données	fusion de partitions NTFS 135
alignées sur 4 Ko 79	impossible d'installer Windows NT 42
partitions NTFS en FAT ou FAT32 80	j'ai annulé la suppression d'une partition mais elle
partitions principales en logiques 83	n'est plus comme avant 48
Copie	l'ordinateur ne peut pas s'amorcer 5
fichiers au sein de PartitionMagic	les modifications apportées semblent
(Navigateur de fichiers) 28	avoir disparu 86
partitions 50	Linux 40, 46
partitions (assistant) 88	partition redimensionnée impossible
Création de disquettes de secours 5	à amorcer 138
Création de partitions 35	poste de travail impossible à amorcer 31
à l'aide d'un assistant 86	utilisation de BootMagic sur un système qui comporte uniquement des partitions NTFS 98
amorçables 38	version DOS de PartitionMagic 9
changements de lettre d'unité 38	_
sauvegarde 87	Déplacement
scénarios 43	fichiers au sein de PartitionMagic (Navigateur de fichiers) 28
systèmes de fichiers 87	partitions 29
_	partitions 25 partitions amorçables 31
D	partitions, scénarios 34
DataKeeper 87, 111	Dernier secteur physique 60
aide en ligne 123	Désactivation de BootMagic 106
configuration requise 112	Désinstallation de PartitionMagic 12
création de sauvegardes personnalisées 115	C
installation et configuration 112	Destruction des partitions 46
options de la ligne de commande 122	Détails, affichage 19
prise en charge mobile 119	Disk Doctor, Norton 126
restauration des sauvegardes 120	Diskeeper 130
surveillance du système 114	Disque dur
Définir le disque dur en lecture seule pour	formatage 49
PartitionMagic 24	géométrie 1, 145, 147
Défragmentation d'unité 63	SCSI, utilisation de PartitionMagic 135
Délai de démarrage, définition pour BootMagic 106	sélection 17
Démarrage 108	Disque dur SCSI, utilisation de PartitionMagic 135
Démarrage, commutateurs PQBoot 94	Disque dur, lecture seule 24
Démarrage, menu BootMagic 107	Disque physique, sélection 17
Dépannage 131	Disque, sélection 17
BootMagic 108	Disques de grande capacité, prise en charge 1
cacher la partition d'installation	
÷	Disques dynamiques 18
de PartitionMagic 8	Disques dynamiques 18 Disques Zip, utilisation de PartitionMagic 17

Disquettes d'urgence

G	M
Gaspillage de clusters 60	Masquage de partition avancé 105
Géométrie physique 61	Masquage de partitions 67
GoBack 130	Mémoire conventionnelle, libération 132
1	Mémoire, libération pour exécuter PartitionMagic 132
Index, erreur dans le répertoire racine 158	Messages d'erreur 141
Infos 59	accès au disque 142
gaspillage de clusters 60	divers 141, 144
infos sur la partition 60	espace libre 149, 156 FAT 160
utilisation du disque 60	interaction utilisateur 151
Infos sur la partition 60	propres à NTFS 154
voir aussi PartitionInfo, programme Installation	propres à OS/2 146, 147, 162
BootMagic 97	table de partitions 144
DataKeeper 112	traitement par lots 150
PartitionMagic, Windows 5	vérification 149
plusieurs systèmes d'exploitation 69	Mode d'amorçage 20
systèmes d'exploitation 40	Modification d'un mot de passe 12
Windows NT, dépannage 42	Modifications en attente 20
Intégrité du disque, vérification 28	Modifications, application 20
Interface, présentation 14	Mots de passe
Internationaux, claviers 24	définition pour BootMagic 102 modification 12
K	MS ScanDisk 61
KEYB.COM 24	N
L	Navigateur de fichiers 28
Lecture seule, définir le disque 24	Ne pas détecter les secteurs défectueux 24
Lettres d'unité	Nom de volume 49
changement sous Windows NT 66	Nombre total de secteurs physiques 61
changements 38 nouvelle affectation avec DriveMapper 90	Noms de fichier longs 68
problèmes, dus aux changements 90	Norton, utilitaires 125
LILO 45	AntiVirus 127 Disk Doctor 126
Limite de code d'amorçage 16, 39	SystemWorks 127
Linux	Nouvelle affectation des lettres d'unité 90
création d'une partition amorçable, conditions 39	Nouvelles fonctions 1
création d'une partition logique, scénario 44	NT CheckDisk 61
impossible de démarrer après la création de la	NTFS
partition 40, 46	messages d'erreur de vérification 154
installation sur une nouvelle partition 40	système de fichiers 22
système de fichiers 22	NTFS, numéros de version 135
Liste des partitions	NTFS, partitions
astérisque (*), explication 15	. 1
4 15	conversion en FAT ou FAT32 80
état 15	conversion en FAT ou FAT32 80 informations 60
état 15 Liste des partitions de la fenêtre principale 15 Logiciel antivirus 129	

0	Partitions
Opérations	activer 69, 92
affichage des opérations en attente 19	actives 15
annulation 19	amorçables 38, 69, 92
copier 50	analyse des erreurs 61
créer 35	annulation de la suppression 47
déplacer 29	application des modifications 20
exécution à partir des disquettes de secours 16	attribution d'un nom 49
infos 59	cachées 15
MS ScanDisk 61	copie 50
nom de volume 49	correction du chevauchement 146
NT CheckDisk 61	création 35
redimensionner 29	création à l'aide d'un assistant 86
sélection 18	création, scénarios 43
supprimer 46	déplacement 29
vérification 52	déplacement, scénarios 34
Opérations avancées	destruction 46
activer 69	division 56
analyse des secteurs défectueux 66	données 98
cacher/afficher une partition 67	état 15
changement de lettre d'unité 66	exploration 28
redimensionnement des clusters 70	formatage 49, 152
redimensionner le répertoire racine 68	fusion 54
Opérations de redimensionnement 29	informations 59
Opérations en attente, affichage 19	limites de redimensionnement 32
	masquage/affichage 67
Opérations, présentation de la procédure 17	numéro de série 60
Options de la ligne de commande, DataKeeper 122	plusieurs partitions principales visibles 67, 128
OS/2	PqRP 135
Dual Boot 128	principale, masquage/affichage 68
FDISK, erreurs 145, 146	redimensionnement 29
messages d'erreur 146, 147, 162	redimensionnement, scénarios 34
n	représentation de la fenêtre principale 15
P	sauvegarde 50
PARTINFO 140	sélection 17
Partition de données 98	suppression 46, 152
Partition de sauvegarde, création 87	suppression de toutes les partitions 17
Partition système NTFS limitée à 7,8 Go 31	systèmes de fichiers pris en charge 21
Partition, liste <i>Voir</i> Liste des partitions	tailles prises en charge 1
Partition, menu 16	utilisation des clusters FAT de 64 Ko 23
•	vérification de l'intégrité 52
PartitionInfo, programme 138	vérification NTFS 9
PartitionMagic 125	Partitions amorçables
compatibilité avec d'autres programmes 125	création 38
configuration requise 4	FAT, dépannage 138
désinstallation 12	Linux, dépannage 40, 46
préférences, définition 23	NT, dépannage 31
programme PartitionInfo 138	Partitions FAT/FAT32 en
	données alignées sur 4 Ko 79
	Partitions non formatées 22

Partitions NTFS	Répertoire racine
vérification 9	erreur dans l'index 158
Partitions principales	noms de fichier longs 68
conversion en partitions logiques 83	redimensionnement 68
masquage/affichage 68	Représentation des partitions 15
Performances, amélioration par redimensionnement	Requise, configuration 4
des clusters 70	Restauration de partitions supprimées 47
Perte de données, causes 67, 137, 146, 147, 161	resultation de partitions supprimees 77
Pilotes de carte son 129	S
Pilotes DOS SoundBlaster Live 129	Sauvegarde continue 111
Plusieurs systèmes d'exploitation 87	Sauvegarde de données avec DataKeeper 111
PQ_DEBUG.TXT, fichier 138	Sauvegarde de partitions 50
PQBoot 92	Sauvegarde des fichiers de données 87
commutateurs de ligne de commande 94	ScanDisk 61
utilisation avec plusieurs partitions principales	Scénarios
visibles (Windows NT) 94	création d'une partition Linux 44
PQFLEX, partitions 135	création de partitions 43
PqRP, partitions 135	redimensionner et déplacer des partitions 34
Préférences 23	Secteurs défectueux 24, 143, 152
autoriser les clusters FAT de 64 Ko pour	analyse 66
Windows NT 23	Secteurs défectueux, analyse 66
lecture seule pour PartitionMagic 24	Sélection
ne pas détecter les secteurs défectueux 24	disques physiques 17
prise en charge de FAT32 23	opérations 18
Premier secteur physique 60	partitions 17
Présentation du contenu d'une partition 28	Support amovible, attribution d'une lettre d'unité 133
Prise en charge de FAT32 23	Support amovible, utilisation de PartitionMagic 17
Procédure, présentation 17	Suppression d'options du menu BootMagic 104
Programmes de recouvrement de disque,	Suppression de toutes les partitions d'un
compatibilité avec PartitionMagic 129	disque dur 17
Protection des données 1	Suppression des modifications 20
Protection par un mot de passe 11	à partir des assistants 86
_	Suppression des partitions 46
R	System Commander 128
Rapports de diagnostics 140	Système d'exploitation par défaut 105
README (LISEZMOI), fichier 26	définition du délai de démarrage 106
Récupération d'urgence 87	Système, configuration
Récupération de l'espace gaspillé 70	PartitionMagic 4
Récupération des fichiers de données 87	Système, configuration requise
Redimensionnement de partitions	BootMagic 96
la partition ne se réamorce pas après son	DataKeeper 112
redimensionnement 138	Systèmes d'exploitation
restrictions 33	ajout au menu BootMagic 103
scénarios 34	basculement entre (PQBoot) 92 création de partitions 38
Redimensionnement des clusters 70	définition d'une valeur par défaut
Redimensionnement du répertoire racine 68	avec BootMagic 105
Réduction du nombre de partitions 54	aree Bootingte 100

installation 40	V
installation de plusieurs systèmes 69	Veille prolongée de Windows 9
pris en charge par BootMagic 97	Vérification
Systèmes d'exploitation, préparation à l'exécution de plusieurs systèmes 87	messages d'erreur 149 résolution des erreurs 136
Systèmes de fichiers pris en charge par PartitionMagic 21	Vérification de l'intégrité du disque 28 Vérification de l'intégrité, partition 52
Systèmes de fichiers, informations affichées par l'assistant 87	Vérification des partitions 52
SystemWorks 127	Virus d'enregistrement d'amorçage principal, suppression 137
Т	Virus, suppression 137
Table de partitions	Volumes, attribution d'un nom 49
messages d'erreur <i>144</i> résolution des erreurs <i>137</i> , <i>138</i>	W Windows
suppression des virus 137	DriveSpace, utilisation 127
Taille de cluster 60, 72	erreurs de vérification, résolution 136
Technique, assistance 165	exécution de PartitionMagic 8
Traitement par lots, messages d'erreur 150	installation de PartitionMagic 5
Type de partition 60	lettres d'unité, changement 90
U	Windows 2000, exécution des disquettes de secours 9
	Windows 95, suppression des fichiers de compression
Unité, lettres Voir Lettres d'unité	du système d'exploitation 132
USB/USB2, prise en charge 18	Windows Me, veille prolongée 9
Utilisation du disque 60	Windows NT
Utilitaires 7	changement de lettre d'unité 66
Utilitaires d'amorçage de système d'exploitation	CheckDisk 61
BootMagic 95	clusters FAT de 64 Ko 23
Dual Boot 128	création d'une partition logique (scénario) 41
PQBoot 92	impossible d'installer 42
System Commander 128	installation sur une nouvelle partition 40 messages d'erreur 154
Utilitaires de compression de disque, DriveSpace 127	utilisation de PQBoot 94
Utilitaires de compression et PartitionMagic 127	Windows, Défragmenteur 63
Utilitaires, système d'exploitation	windows, Derragmenteur 03
AUTOCHK 136	
CHKDSK <i>52</i> , <i>136</i> FDISK <i>146</i> , <i>148</i>	
NT CheckDisk 61	
111 Checkbisk 01	

ScanDisk 61, 136